30.11.2025 20:04 1/4 System Textbausteine

## **System Textbausteine**

IFW Systembausteine werden bei unterschiedlichen HTML Druckausgaben eingefügt. Sie finden vornehmlich bei den HTML Belegausdrucken (dhl/html) Verwendung. Klassische Ausdrucke (DVL/ GDI) werden nicht unterstützt.

IFW Systembausteine können einfache Texte sein (z.B. Proforma Schlußtext) oder Texte mit Layout (z.B. Email Disclaimer). Texte mit Layout (z.B. für Emails) sind in HTML programmiert.

Die IFW System Textbausteine finden Sie im IFW Menü: **System | System Textbausteine**. Hier sind die Anschreiben für Emails von Belegen und Briefen und der Mail Disclaimer definiert. In Verbindung mit fremdsprachigen Belegen (Zusatzmodul) finden Sie hier auch die fremdsprachigen Anschreiben. Neben Textbausteinen für Emails können auch andere Bausteine enthalten sein.

Bei fremdsprachigen Emails versucht das IFW zuerst ein passendes fremdsprachiges System Textbaustein als Email Anschreiben zu finden (z.B. für Englisch: IFW Menü, System| System Textbausteine: ANGBOT.MailAnschreiben.E). Sollte ein solcher Eintrag nicht vorhanden sein wählt das IFW das deutsches Anschreiben: (IFW Menü, System| System Textbausteine: ANGBOT.MailAnschreiben). Ist auch diese nicht vorhanden wird stattdessen ein fest einprogrammierter Text verwendet.

Als Fremdsprachenkennzeichen werden ausschließlich Englisch (".E") Fanzösisch (".F") und Italienisch (".I") unterstüzt. In den IFW System Textbausteinen fehlende fremdsprachige Einträge können Sie selbst hinzufügen oder bestehende abwandeln.

Zur Anpassung wandeln Sie einfach die enthaltenen Texte ab. Wenn Sie das Layout verändern möchten benötigen Sie grundlegende Kenntnisse in der Programmierung mit HTML.

Angaben zwischen %-Zeichen sind Platzhalter und werden automatisch mit Angaben aus den IFW Einstellungen belegt.

Die IFW System Textbausteine enthalten die EMail Anschreiben für die verschiedenen Belege in deutsch sowie Templates für englisch, fanzösisch, und italienisch.

Passen Sie bitte die Anschreiben an Ihre Erfordernisse an, indem Sie die Texte in den Anschreiben ersetzen.

IFW System Textbausteine erlauben es Belege unter bestimmten Bedingungen (z.B. bestimmte Kunden) um Texte zu erweitern. (Nur auf Anfrage).

IFW System Textbausteine erlauben zusätzliche Dateianhänge beim Belegversand per Email auszulösen. Legen Sie dazu einen Datensatz an und tragen Sie als Link ein: AUFTRG.Mailanhang. Legen Sie eine Datei per Drag und Drop in das Textfeld (Quelle muss auf dem Server sein).

## Variablen der System Textbausteine, systxt

%ADRESSAT.ANREDESB%	Die Anrede des Empängers aus dem Feld Anrede eines Beleges
%ABSENDER.MITARBEITER.EMAIL%	Es wird die Emailadresse des Mitarbeiters aus der Benutzerliste eingesetzt.

%ABSENDER.MITARBEITER%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Name" aus der Benutzerliste eingesetzt.
%ABSENDER.MITARBEITER.TELEFON%	Die vollständige Telefonnummer mit Durchwahl des Mitarbeiters.
%ABSENDER.MITARBEITER.FAX%	Die vollständige Faxnummer mit Durchwahl des Mitarbeiters.
%ABSENDER.MITARBEITER.TELDW%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Durchwahl" aus der Benutzerliste eingesetzt. Ein führendes "#" wird dabei entfernt.
%ABSENDER.MITARBEITER.FAXDW%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Fax" aus der Benutzerliste eingesetzt. Ein führendes "#" wird dabei entfernt.
%ABSENDER.MITARBEITER.NUMMER%	Es wird die Benutzernummer, der Inhalt aus dem Feld "Nummer" aus der Benutzerliste eingesetzt. Ist das Feld leer wird stattdessen "leer" ausgegeben.
%ABSENDER.ABTEILUNGNOBR%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Abteilung" aus der Benutzerliste eingesetzt.
%ABSENDER.ABTEILUNG%	Wenn das Feld "Abteilung" aus der Benutzerliste etwas enthält wird ein Zeilenumbruch und der Feldinhalt ausgegeben.
%ABSENDER.FUNKTIONNOBR%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Funktion" aus der Benutzerliste eingesetzt.
%ABSENDER.FUNKTION%	Wenn das Feld "Funktion" aus der Benutzerliste etwas enthält wird ein Zeilenumbruch und der Feldinhalt ausgegeben.
%ABSENDER.FIRMENNAME%	Es werden die Felder Name und Name2 aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.ZUSTELLVERMERK%	Es wird das Feld "ZustVerm." aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.MANDANT%	Es wird der Inhalt aus dem Feld "Mandant" aus der Benutzerliste eingesetzt. Ist das Feld leer wird die Nummer des Standardmandant "000" eingesetzt
%ABSENDER.STRASSE%	Es wird das Feld Strasse aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.PLZ%	Es wird die Postleitzahl aus dem Feld PLZ aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.ORT%	Es wird der Ort aus dem Feld Ort aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.LAND%	Es wird das Landeskürzel aus der Maske "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.EUROID%	Es wird die Umsatzsteuer Identifikationnummer dem Feld Euro ID aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.ILN%	Es wird die International Location Number dem Feld ILN aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt. Die ILN entspricht der GLN
%ABSENDER.TELEFON%	Die vollständige Telefonnummer mit Durchwahl des Mitarbeiters.
%ABSENDER.TELEFON.ZENTRALE%	Es wird der Inhalt des Feldes "Telefon" aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.FAX%	Die vollständige Faxnummer mit Durchwahl des Mitarbeiters.
%ABSENDER.FAX.ZENTRALE%	Es wird der Inhalt des Feldes "FAX" aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt
%ABSENDER.EMAIL%	Es wird der Inhalt des Feldes "EMail" aus "02 Firmenadresse" der Programmeinstellungen eingesetzt

30.11.2025 20:04 3/4 System Textbausteine

%ABSENDER.GLID%	Es wird der Inhalt des Feldes "Gläubiger- Identifikationsnummer" aus "03 Konten der Firma" der Programmeinstellungen eingesetzt
%BELEG.AUFTRAGSNUMMER%	Bei einem Belegtext wird damit Auftragsnummer ausgegeben, sofern sie vorhanden ist.
%BELEG.AUFTRAGSDATUM%	Bei einem Belegtext wird damit das Auftragsdatum ausgegeben, sofern es vorhanden ist.
%BELEG.BESTELLDATUM%	Bei einem Belegtext wird damit das Bestelldatum ausgegeben, sofern es vorhanden ist.
%BELEG.BELEGNUMMER%	Bei einem Belegtext wird damit die Belegnummer ausgegeben, sofern es vorhanden ist.
%BELEG.BELEGDATUM%	Bei einem Belegtext wird damit das Belegdatum ausgegeben, sofern es vorhanden ist.

------

Die HTML Beleg- Ausdrucke finden die Systemtexte nach folgenden Regeln:

- 1) dbname.id.FREITEXT.sprachkennzeichen
- 2) dbname.id.FREITEXT
- 3) dbname.gruppe.FREITEXT.sprachkennzeichen
- 4) dbname.gruppe.FREITEXT
- 5) dbname.FREITEXT.sprachkennzeichen
- 6) dbname.FREITEXT

dbname: (Mussangabe) der Datenbankname z.B.rechng
id: (optional) Die id des Ausgabeformulares (C32)

gruppe: (optional) Druckmenügruppe des Ausgabeformulares z.B "Proforma"
(C103)

FREITEXT: frei Wählbare Bezeichnung z.B. Beleg, Storno, Verzug,

Mailanschreiben

Sprachkennzeichen: (optional) Sprachkennzeichen aus dem Beleg z.B. E, I, F

## zum Beispiel:

AUFTRG.Proforma.Mailanschreiben Mailanschreiben für Proformarechnungen

RECHNG.Beleg.Fuss Rechnungs Fußtext Inland

RECHNG.Beleg.Fuss.EU Rechnungs Fußtext für EG Vorg"nge RECHNG.Beleg.Fuss.EU.E Rechnungs Fußtext für EG Vorg"nge in

englisch

RECHNG.Beleg.Fuss.DL Rechnungs Fußtext Drittland RECHNG.Beleg.Fuss.DL.E Rechnungs Fußtext Drittland in

englisch

Beispiel für vorgangsartabhängige Ausgabe, (Lieferschein Feld VG> C243) z.Bsp Vorgangsart 81 (Tauschlieferschein von Reparatur):

LIESCH.Beleg.Fuss.VG81

LIESCH.Beleg.Fuss.VG81.DL

LIESCH.Beleg.Fuss.VG81.DL.E

Die Verwendung bestimmter Schlüsselworte nur auf Anfrage.

Die Absenderadresse für Emails wird vom Mailingsystem festgesetzt. In Verbindung mit Tobit David kann eine abweichende Absenderadresse verwendet 30.11.2025 20:04 4/4 System Textbausteine

werden.

Fügen Sie dazu das David Kommando @@@@from gewuenschterabsender@meindomainname.de@@@ ein. Z.B. unterhalb der Zeile Fax: "%ABSENDER.FAX%".

Sollte das Kommando fehlschlagen testen Sie stattdessen die Syntax: [Vt:="@@@@"]\@\@\@from gewuenschterabsender@meindomainname.de[Vt<

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:system\_textbausteine

Last update: **03.11.2022 14:17** 

