


Belege eingeben

Das IFW unterstützt die Belegerzeugung durch:

- Verwendung vorgefertigter Bausteine (Kunden, Lieferanten, Artikel).
- der Möglichkeit, Belege zu kopieren z.B. Auftrag → Auftrag.
- der Möglichkeit, Folgebelegen aus den vorherigen Schritten abzuleiten (z.B. von Angebot Auftrag schreiben), dabei bleibt der Vorgängerbeleg unverändert erhalten. Er wird zu einem Folgebeleg **kopiert**.
- Plausibilitätskontrollen und Warnmeldungen (z.B. VK kleiner EK).

Im folgenden ist der Aufbau der Belegmaske und die Neuanlage eines Belegs beschrieben. Das Beschriebene gilt bis auf wenige Ausnahmen für alle Belegarten, auch für die Einkaufsbelege (Ausnahme ist z.B. die Preisbildung).

Belegaufbau am Beispiel Angebot



Belege gliedern sich in einen **Kopf**, einen **Positions-** und eine **Fußbereich**.

- der **Belegkopf** enthält Adresse, Datum und Bearbeiter, sowie Referenzangaben, auf andere Belege oder Kundenangaben.
- die **Belegposition** enthalten die Artikel in Art, Menge und Preis pro Artikel.
- der **Belegfuß** enthält belegspezifische Vereinbarungen wie Rabatt, Summe, Liefer- und Zahlbedingungen.

Beachten Sie die **Maskenüberschrift**: Sie gibt Auskunft über den momentanen Bearbeitungsmodus.

Der Positionsbereich kann mit den Tasten **↓** und **↑** betreten und mit **Esc** verlassen werden.

Beachten Sie, dass Sie auf jedem, mit **>** gekennzeichnetem Feld die Taste **F1** drücken können. Sie erhalten dann weitere Informationen oder Listen, aus denen Sie eine Auswahl treffen können.

Belegkopf ausfüllen

Adresse

Jedes Adressfeld, das mit „>“ markiert ist kann zur Adressübernahme genutzt werden. Ausgehend von den Verkaufsbelegen (Angebot, Auftrag ...) können Sie automatisch aus dem Kundenstamm auswählen. Bearbeiten Sie einen Einkaufsbeleg treffen Sie Ihre Auswahl automatisch aus dem Lieferantenstamm.

In der Basisversion können Sie über die Felder: **(Kunden)Nummer, Name, und PLZ** (Postleitzahl) auf die Adressen zugreifen. Positionieren Sie zuerst den Cursor auf einem der genannten Felder. Anschließend können Sie auf eine der folgenden Arten vorgehen:

- Drücken Sie die Taste **F1**. Es öffnet sich die Liste der Kunden (bzw. Lieferanten). Die Sortierung entspricht dem Feld, auf dem Sie **F1** gedrückt hatten. Ihr Auswahlbalken befindet sich an einer beliebigen Stelle in der Adressliste. Benutzen Sie die Sortier- und Suchfunktionen um den gewünschten Kunden zu finden. Positionieren Sie den Auswahlbalken dann auf dem gewünschten Kunden und drücken Sie **Eingabe**.
- Oder füllen Sie das Feld mit Vorgaben aus (Nummer bzw. Name), die Ihnen bekannt sind. Drücken Sie dann **Eingabe**. Sind Ihre Vorgaben eindeutig (z.B. die Kundennummer, oder der vorgegebene Kundename kommt nur einmal in der Liste vor) füllt das IFW Ihren Beleg sofort mit allen Adressinformationen aus. Sind Ihre Vorgaben nicht eindeutig, da z.B. der Name Müller mehrfach in Ihrer Adressliste vorkommt, öffnet sich die Liste der Kunden (bzw. Lieferanten) und der Auswahlbalken befindet sich auf der ersten gefundenen Adresse. Positionieren Sie den Auswahlbalken dann auf dem gewünschten Kunden und drücken Sie **Eingabe**.

Hinweis:

- Benutzen Sie auch in den Adresslisten die gewohnten Sortier- und Suchfunktionen, wie sie im Kapitel „Bedienelemente“, im Abschnitt „Auswahlliste“ beschrieben sind.
- Beachten Sie die Einstellmöglichkeiten im Menü **System | Benutzersystemeinstellungen | 0System - Parametereinstellungen**. Hier können Sie für sich persönlich festlegen auf welchem Feld der Cursor bei Beginn der Belegerzeugung stehen soll und ob immer **F1** gedrückt werden muß um die Adresse auszufüllen.
- Nutzen Sie die Funktion "meine Felder" um den Eingabearaufwand zu reduzieren.

fehlende Kundendaten nachtragen

Wenn Kunden fehlen oder die Kundenangaben unvollständig sind können Sie die Daten unmittelbar ergänzen, ohne zuerst die Belegbearbeitung zu verlassen. Um Kundendaten während der Belegbearbeitung zu ändern oder neu anzulegen wechseln Sie auf das Feld **Name>** und drücken die Taste **F1**. Es öffnet sich die Kundenliste. Für die Neueingabe wählen Sie **NEUEN KUNDEN EINGEBEN** am Ende der Liste aus. Lesen Sie auch den Abschnitt „Neuanlage von Stammdaten“.

Oder wählen Sie einen Kunden, öffnen ihn mit **F1** (nicht **Eingabe**) er würde sonst in Ihren Beleg

übernommen) und passen Sie die Kundendaten an. Speichern Sie den Kunden dann ab (z.B. mit **Strg+Eingabe**). Drücken Sie in der Kundenliste nochmals **Eingabe** um ihn dann erneut, mit seinen aktualisierten Daten in Ihr Angebot zu übernehmen.

Betreff und Kopftext

Drücken Sie auf dem Feld **Betreff>** (unterhalb von **PLZ**) die Taste **F1**. Es öffnet sich die Maske **Angebotstexte**. Sie haben hier die Möglichkeit bis zu 3 Zeilen als Betreff einzugeben. Ein Fließtextfeld erlaubt die Eingabe eines Kopftextes zum Angebot. Wenn Sie im Fließtextfeld nochmals **F1** drücken können Sie einen Textbausteinen auswählen. Drücken Sie noch mal **Esc** um die Zusatztexte zu verlassen. Sie kehren dann zum Angebot zurück. Die übrigen Felder können nach Bedarf ausgefüllt werden. Felder wie "**ihre Bestellnummer**", "**Bestelldatum**", (im Auftrag) oder "**Wiedervorlage**" (im Angebot) dienen Ihrer Information und erleichtern die Nachvollziehbarkeit.

Belegpositionen (Artikel)

Die Belegpositionen befinden sich in der Mitte der Belege, in einem separatem Fenster. Sie trennen den Belegkopf vom Fußbereich des Belegs ab. Hier wird in der üblichen Listenform die zum Beleg gehörenden Artikel aufgeführt. Diesen Bereich betreten Sie mit der Tasten **↓**. Verlassen können Sie ihn mit **Esc**, **↓**, oder **↑**. Betreten Sie den Bereich, so dass **NEUE ANGEBOTSPPOSITION AUFNEHMEN** erscheint.



Drücken Sie **Eingabe** um die Maske der Belegpositionen zu öffnen.

Drücken Sie **Strg+F3** um die versteckten Felder einzuschalten. Der Einkaufspreis und die Handelsspanne werden eingeblendet. der Verkaufspreis wird für die Berechnung stets als 100% angesetzt. Weiteres zur Preisbildung finden Sie unter

Beachten Sie den Abschnitt Preisfelder im Kapitel Organisation der Stammdaten.

Artikel können Sie ebenso wie Adressen abrufen. Drücken Sie auf den Feldern **>** (das Bezeichnungsfeld unterhalb **Kurzbez**), **KurzBez>**, oder **ArtNr> F1** um aus dem Artikelstamm auszuwählen. Drücken Sie auf dem gewünschten Artikel **Eingabe** um ihn in Ihren Beleg zu übernehmen. Passen Sie die Menge an und prüfen Sie den Preis. Speichern Sie dann die Position ab, z.B. mit **Strg+Eingabe**.

Hinweis:

Besonders zügig können Sie die Artikel erfassen, wenn Sie die Positionen mit **F2** speichern. Dabei wird sofort eine leere Maske für die Erfassung weiterer Artikel angeboten. Drücken Sie **Esc** um die Maske zu schließen

Referenzfelder


Die Positionsmasken der meisten Belege weisen Felder zur Aufnahme von Referenznummern auf. Diese Felder enthalten die Belegnummer und Belegposition, des Vorgängerbelegs. Wird z.B. ein Lieferschein von einem Auftrag geschrieben enthält die Lieferscheinpositionen automatisch die Auftragsnummer und jeweilige Positionsnummer. Über diese Einträge „weiß“ das IFW in welchem Auftrag es die nun gelieferten Mengen verbuchen muß. Die Inhalte dieser Felder sind für die Nachvollziehbarkeit der Vorgänge notwendig und dürfen auf **keinen Fall** gelöscht werden. Sollten Sie die Felder ändern versucht das IFW Buchungen auf die von Ihnen eingetragenen Beleg- und Positionsnummern auszuführen.

Preisbildung / Preisfindung / Verkaufspreis

Im Kopfbereich der Belege befindet sich das Feld **Preisgruppe**. Wenn Sie einen neuen Beleg schreiben wird das Feld **Preisgruppe** mit dem beim Kunde eingetragenen Wert ausgefüllt.

Wenn Sie dann die Artikel in den Belegpositionen aufnehmen zeigt das IFW im Feld **VK>** welche Preisgruppe gewählt werden sollte (z.B. **VK1 >**). Zwei Zeilen darunter steht die Anzeige **PG:** (unterhalb des Feldes **Rab%>**). Hier zeigt das IFW die Preisgruppe, die es ausgewählt hat. Ist z.B. Preisgruppe PG-01 vorgegeben, aber der Artikel hat keinen Preis in PG-01 wählt das IFW automatisch PG-00. Es zeigt dann **VK1>** und **PG:0**.

Sobald Sie einen Artikel abgerufen haben nimmt das IFW den Eintrag im Feld **Preisgruppe** im Belegkopf und sucht nach dieser Preisgruppe beim Artikel. Existiert die Preisgruppe nicht oder das Preisbildungskennzeichen der Preisgruppe leer, wird der Preis der Preisgruppe 0 eingesetzt (auch wenn dieser 0,00 ist).



Hinweis:

- Beachten Sie das Menü **System | Programmeinstellungen | Programm Parametereinstellungen**. Die darin gewählten Einstellungen können die Preisbildung beeinflussen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel Voreinstellungen des Programms.
- Nachträgliche Änderungen am Feld **Preisgruppe** im Belegkopf ziehen keine Änderungen an den Preisen nach sich. Erst wenn Sie die Artikel in jeder Position erneut mit **F1** aus dem Artikelstamm abrufen werden die Preise neu berechnet. Abgewandelte Texte, Preise oder Rabatte **werden dabei gelöscht**.

Rabatte können Sie für jede einzelne Position im Feld **Rab.%>** eintragen, und / oder im Belegfuß im Feld **Rabatt %>** vergeben.

Sie können den Rabatt entweder in % angeben, oder über die Taste **F1** als Betrag eingeben.

Rabatteinträge in der Position wirken sich nur auf diese Position aus.

Rabatteinträge im Belegfuß wirken sich auf alle Positionen aus, die im Feld **GesRab/PrTyp>** (Gesamtrabatt/ Preistyp) den Buchstaben **J** tragen. Drücken Sie auf diesem Feld **F1** um die Rabattfähigkeit abzuschalten.

| Gesamtrabatt bei Rechnungserstellung | |
|---|--|
| Ja | auf Artikel wird Gesamtrabatt vergeben |
| Nein | Artikel von Gesamtrabatt ausgeschlossen |
| Alt | Alternativposition nicht in der Gesamtsumme |
| Opt | optionale Position, nicht in der Gesamtsumme |

Hinweis:

- Beim Abruf des Artikels aus dem Artikelstamm wird dieses Feld belegt. Sie können daher im Artikelstamm im Feld **Gesamtrabatt** eingeben ob dieser Artikel als rabattfähig vorgegeben werden soll.
- Die Positionsart wird durch das Feld **Positionsart>** bestimmt. Diese Feld wird automatisch mit der beim Artikel vorgegebenen Positionsart belegt und kann innerhalb des Belegs abgewandelt werden. Die Positionsarten steuern die Ausdrucke.

weitere Positionsarten

| Manuell veränderbare Positionsarten: | |
|---|--|
| „ | Material mit Hauptpositionsnummerierung (Default Einstellung für normale Artikel). |
| B | Textüberschrift in Fettdruck (Hauptposition), für Titelsummen, zusammen mit „=“ zu verwenden. |
| G | Textüberschrift wie B, aber Ausdruck der Unterpositionen ohne Preis. |
| U | Material als Unterposition mit Index - Positionsnummerierung. |
| R | Unterposition mit Rabatt, der in der Titelsumme ausgewiesen wird. |
| = | Summenposition für Titelsummen (Summe der Unterpositionen, zusammen mit „B“ oder „G“). |
| T | Textposition ohne Preis und Anzahl ausgabe, ohne Positionsausgabe. Verwenden Sie diesen Typ wenn der Textspeicher bei den Artikeln nicht genügt und zusätzliche Texte einzugeben sind. |

Manuell veränderbare Positionsarten:

- O** Position ohne Materialistenausgabe (Hauptposition).

Vom IFW automatisch gesetzte Positionsarten. Verändern Sie solche Positionen nicht:

| | |
|-----------|--|
| P | Das IFW kennzeichnet so durch Produktion gegenüber dem Auftrag geänderte Materialien (Unterposition). |
| S | Seriennummerposition für weitere Komplettsysteme aus Produktion (Hauptposition), zusammen mit der Variantenproduktion einzusetzen. Das Kennzeichen wird ebenfalls vom IFW automatisch erzeugt. |
| Z | Anzahlungsbetragsposition (Hauptposition). |
| \$ | Vom System erzeugte und benötigte Position ohne Ausgabe (Hauptposition). Verändern Sie solche Positionen nicht. |

zusätzlichen Text einfügen

Möchten Sie mehr Text zu einer Position eingeben, als in der Position gespeichert werden kann, fügen Sie eine Textposition an. Erzeugen Sie dazu über „neuen Position aufnehmen“ eine leere Position. Tragen Sie im Feld **Position „T“** für Textposition ein. Geben Sie dann in den Bezeichnungsfeldern und dem Fließtextfeld Ihren Text ein und speichern Sie die Position wie gewohnt ab. Beim Ausdruck erscheint diese Position wie ein fortlaufender Text innerhalb des Beleges

Reihenfolge der Positionen ändern

Die Reihenfolge der Artikel in einem Beleg wird durch den Inhalt des Feldes **Position** bestimmt. Um die Reihenfolge zu verändern öffnen Sie die gewünschte Position und ändern den Wert im Feld **Position** ab. Es genügt dabei eine grobe Plazierung vorzunehmen. Auch doppelte Einträge sind erlaubt. Speichern Sie dann die Position ab (z.B. mit den Tasten **Strg+Eingabe**). Sind Sie mit der neuen Reihenfolge zufrieden drücken Sie die Taste **F3** (der Selektionsbalken steht auf einer der Positionen). Das IFW numiert dann alle Positionen fortlaufend.

Position kopieren

Positionieren Sie den Selektionsbalken auf der Position die Sie kopieren möchten und drücken Sie **Einfg**. Es öffnet sich die Maske die bereits mit der Daten der Kopiervorlage ausgefüllt ist.

Position löschen

Positionieren Sie den Selektionsbalken auf der Position die Sie löschen möchten und drücken Sie **Entf**. Beantworten Sie die Systemanfrage mit **Eingabe** wenn Sie mit dem Löschen fortfahren möchten oder mit **Esc** um abzubrechen.

Titelsummen

Titelsummen erlauben Angebote in einzelne Abschnitte zu gliedern und so die Kosten für mehrere Artikel gemeinsam auszuweisen.

Titelsummen:

| | |
|----------|--|
| B | Textüberschrift in Fettdruck ohne Preis und Anzahlausgabe |
| U | Material als Unterposition mit Index - Positionsnummerierung. |
| R | Unterposition mit Rabatt, der in der Titelsumme ausgewiesen wird |
| = | Summenposition |

Stellen Sie die Artikel für Ihr Angebot zusammen. Alle Artikel, die zusammen einen Abschnitt bilden sollen müssen untereinander stehen.

Drücken Sie in der Positionsliste die Taste **F3**. Das IFW numeriert nun fortlaufend alle Positionen.

Nehmen Sie für die Abschnittsüberschrift eine neue Position auf (Taste **Ende**). Schreiben Sie in das Feld Bezeichnung eine Textüberschrift für Ihren Abschnitt. Tragen Sie im Feld Positionsart das Kennzeichen **B** ein. Tragen Sie in das Feld Position eine Nummer ein, die unmittelbar vor dem ersten Artikel ihres Abschnitts liegt (z.B. **0.9**). **Lassen Sie die anderen Felder, insbesondere die Menge unverändert.** Speichern Sie die Position ab.

Nehmen Sie für die Summe eine neue Position auf (Taste **Ende**). Schreiben Sie in das Feld Bezeichnung eine Textunterschrift (z.B. Summe Hardware) für Ihren Abschnitt. Tragen Sie im Feld Positionsart das Kennzeichen = ein. Tragen Sie in das Feld Position die Nummer des letzten Artikel ihres Abschnitts ein. **Lassen Sie die anderen Felder, insbesondere die Menge unverändert.** Speichern Sie die Position ab.

Selektieren Sie alle Positionen unterhalb der **B** und oberhalb der = Position (z.B. **Leer** oder **Shift+↓**). Drücken Sie die Taste **F10** und führen Sie den Menüpunkt **Positionstyp auf U setzen** aus.

Nun ist die Überschrift mit **B**, alle Unterpositionen mit **U** und die Summenposition mit = gekennzeichnet.

Drücken Sie **F3**. Das IFW numeriert die Positionen neu, und berechnet die Summe der Unterpositionen eines Abschnitts. Die Summe wird in der Summenposition eingetragen. Optional oder alternativ Positionen sind diese nicht in der Summe enthalten.

Beispielangebot mit Titelsummen. Beachten Sie die Spalte **Pos**:

The screenshot shows the 'Angebot schnell' software interface. At the top, there's a header bar with various icons and tabs like 'Hauptmaske', 'Texte', 'Weitere Kundendaten', and 'Eigenschaften'. Below this is a customer profile section with fields for 'Kunden-Nr.', 'Name', 'Straße', 'PLZ/Ort', and contact details like 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Telefon', 'Fax', 'Email', 'Anfrage-Nr.', 'Anfr.-vom', 'Ziel-Zh.', 'Angebots-Nr.', 'Angebots-Datum', 'Bearbeiter', and 'Wieder-Vorlage'. The main area is a table titled 'Pos' (Position) with columns: Pos, T, Art-Nr./Bezeichnung, Menge, /ME, Ges-Pri., Rab., and BS. The table contains several rows of items, with the last row (Pos 1.03) highlighted in yellow and labeled '= Summe Muster'. Below the table, there's a summary section with fields for 'Rabatt %', 'Netto', 'Mwst', 'Zahlhd', 'RK', 'Gültig', and 'Versand'. At the bottom, there are buttons for 'Datenänderung', 'OK', 'Zurück', and 'Übernehmen'.

Hinweis:

- In den Titel- (**B**) und Summenposition (=) dürfen die Mengenfelder nicht verändert werden. Drücken Sie stets vor dem Speichern in der Positionsliste **F3**, das IFW nummeriert dann die Positionnummern neu.

Diese Positionstypen dienen dazu den Kunde über zusätzliche Möglichkeiten und Preise zu informieren.

Optional und Alternativpositionen

Möchten Sie Ihren Kunden über Alternativen oder Optionen informieren, ohne dass solche Artikel in den Gesamtpreis des Angebotes eingehen kennzeichnen Sie die Position als Option.


Tragen Sie dazu im Feld **GesRab/PrTyp>** (Gesamtrabatt/ Preistyp) den Buchstaben **A** bzw. **O** ein oder drücken Sie darauf die Taste **F1** um aus den Optionen auszuwählen.

| Feld GesRab/PrTyp>: | |
|-------------------------------|--|
| Ja | auf Artikel wird Gesamtrabatt vergeben |
| Nein | Artikel von Gesamtrabatt ausgeschlossen |
| Alt | Alternativposition nicht in der Gesamtsumme |
| Opt | optionale Position, nicht in der Gesamtsumme |

Preise von Alternativ- und Optionalpositionen sind nicht im Gesamtpreis enthalten. Auf Ausdrucken wird i.d.R. nur der Einzelpreis ausgegeben. An Stelle des Gesamtpreises wird das Wort **alternativ** bzw. **optional** ausgedruckt.

Stückliste anpassen

Vorausgesetzt Sie haben einen Artikel mit einer Stückliste in Ihrem Angebot (Kennzeichn J), können Sie auf dem Feld **Materialiste>** **F1** drücken um die Stückliste einzusehen.



Drücken Sie **Strg+F3** um die versteckten Felder einzuschalten.

Sie können nun die Stückliste nach Kundenwunsch anpassen, indem Sie Artikel löschen **Entf**, in Art und Menge ändern oder weitere Artikel hinzufügen. Das IFW fragt Sie bei jeder Änderung ob der Verkaufspreis angepasst werden soll. Der Einkaufspreis der Angebotsposition setzt sich automatisch

aus den Einkaufspreisen der eingesetzten Artikel zusammen. Drücken Sie **Esc** um die Stückliste zu schließen. Die Stückliste kann je nach IFW Version 17 oder mehr Einträge enthalten.

Artikel die der Kunde bereits gekauft hat

Drücken Sie in der Positionsmaske auf dem Feld >**Artikel F1** um die vom Kunden bereits gekauften Artikel zu überprüfen. Sie gelangen damit zu den Rechnungspositionen. Drücken Sie **Strg+F3** um die versteckten Felder einzuschalten. Die Positionen sind nach **Datum, Artikelnummer und Bezeichnung** sortierbar. In der Liste können Sie auch mit **F1** die Rechnungsposition öffnen. Oder drücken Sie **F9** um die gesamte Rechnung einzusehen. Mit der Taste **Esc** kehren Sie jeweils einen Schritt zurück.

Belegfuß (Rabatte, Zahl- und Lieferbedingungen)

Prüfen Sie als nächstes die Betragsfelder **Summe, Rabatt%>, Netto, MwSt, und Brutto** am Fuß des Beleges.

Summe: enthält die Summe der Gesamtpreise aller Positionen (Feld **GesPr.>**). Positionsrabatte sind hier bereits abgezogen. Positionen die als alternativ oder optional gekennzeichnet sind (Feld **GesRab/PrTyp>**) sind nicht in der Summe enthalten.

Rabatt%>: Gesamtrabatte werden im Feld **Rabatt%>** eingetragen. Der Rabatt wird nur auf die Positionen vergeben, die als rabattfähig gekennzeichnet sind (Feld **GesRab/PrTyp>** enthält ein **J**). Wenn Sie einen bestimmten Nettobetrag erhalten möchten drücken Sie **F1**. Sie können dann den Rabattbetrag einzugeben. Drücken Sie anschließend **Eingabe**, das IFW errechnet dann automatisch den Rabatt in Prozent.

Versand: Versandkosten, die dem Kunde berechnet werden sollen, tragen Sie hier ein (Versand kostenpflichtig, VS kpflt). Diese Kosten werden auf dem Beleg als Versand gedruckt. Sie erhöhen den Nettobetrag und sind nicht rabattfähig. Ihr Mehrwertsteueranteil wird stets mit dem vollen Satz (Mehrwertsteuer A) berechnet.

Netto hier steht der zu bezahlende Netto Betrag. Er entspricht dem Wert aus dem Feld Summe, abzüglich des Rabattes und zuzüglich den Versandkosten.

Mwst: Das IFW errechnet automatisch die Mehrwertsteuer, in Abhängigkeit von den Mehrwertsteuerkennzeichen in den Positionen (keines, A, B).

Schalten Sie die versteckten Felder mit **Strg+F3** ein. Es erscheint dann zusätzlich die Summe der Einkaufspreise (Feld **EK**) und die Gewinnspanne in Prozent)

Die Felder **ZahlBd, LiefBd** (auf manchen Masken auch ZB>, LB>) nehmen die Zahl und Lieferbedingungen auf. Sie können manuell oder mit **F1** über eine Liste ausgefüllt werden. Wie in jeder Stammdatenbank können auch die Zahl- und Lieferbedingungen bearbeitet und erweitert werden. Bei den Zahlungsbedingungen ist maximal eine Skontostaffel möglich. Die eingestellten Tage wirken sich später beim Zahlungseingang, automatisch bei der Berechnung des Skonto aus.

Druckvorschau während der Belegbearbeitung

Klicken Sie während der Belegbearbeitung am oberen Rand der Maske auf das Druckersymbol mit der Lupe .

Darauf öffnet sich der Internetexplorer mit der Druckvorschau. Klicken Sie nochmals auf das Symbol  um den Seitenumbruch auszulösen.

Die Bildschirmausgabe ist für die Prüfung des Layouts gedacht. Der Beleg ist noch nicht gespeichert und hat keine Belegnummer. Aus diesem Grund ist die Bildschirmausgabe mit "Druckvorschau" überschrieben. Um weiterzuarbeiten schließen Sie das Fenster der Bildschirmausgabe. Nun sind Sie zurück im IFW und können den IFW Beleg weiterbearbeiten.

[drucken](#), [Druckvorschau](#)

Speichern und Drucken

Speichern Sie das Angebot z.B. mit der Taste **F2** oder mit der Tastenkombination **Strg+Eingabe** ab. Beantworten Sie die beiden Systemaufforderungen zum Speichern mit **S** und zum Drucken mit **D**.

Die Systemaufforderung **Speichern/Weiter/Zurück** beantworten Sie mit der Taste:

| | |
|----------|---|
| S | wenn sie den Beleg speichern und dessen Bearbeitung beenden möchten. |
| W | wenn Sie den Beleg nicht speichern wollen. Sie haben anschließend die Möglichkeit ihn auszudrucken. Der Ausdruck enthält dann keine Belegnummer. |
| Z | Wenn Sie zurück möchten, um Beleg weiter zu bearbeiten. |

Anschließend erscheint die Systemaufforderung **Drucken/Formularwahl/Weiter**, die Sie mit folgenden Tasten beantworten können:

| | |
|----------|---|
| D | wenn sie den Standardbeleg ausdrucken wollen. |
| F | wenn Sie einen anderen Ausdrucksform wählen wollen. |
| W | wenn Sie keinen Ausdruck wünschen |

Hinweis:

Diese Form des Ausdruckes heißt *Belegausgabe*. Damit können mehrere Ausdrucke gleichzeitig ausgelöst werden, z.B. Originalbeleg, Duplikat plus gleichzeitige Ausgabe von Versandunterlagen.

Die Ausdrucke lassen sich durch Optionsschalter an Ihre Erfordernisse anpassen. Wie Sie Ausdrucke konfigurieren ist im Kapitel Systemadministration beschrieben, oder fragen Sie Ihren Systembetreuer.

Beim Speichern vergibt das IFW dem Beleg die nächste freie Belegnummer.

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie im Artikel Ausdrucken und Exportieren.

From:
[IFW Wiki - www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)



Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:beleg_schreiben

Last update: **06.05.2020 13:37**