

# Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen in HTML Belegen

## Seitenumbruch



Für den (HTML)Ausdruck der Belege wird der Microsoft Internet Explorer verwendet. Die Seitenumbrüche ermittelt der Internet Explorer erst am Ende der Druckgestaltung. D.h. Während dem Ausdruck kann der Umbruch vom IFW nicht gesteuert werde.

Seitenumbrüche können Sie folgendermaßen hinzufügen:

- fügen Sie Leerzeile in einem Fließtext hinzu, um den Folgetext auf die nächste Seite zu verschieben.
- löschen Sie Zeilen aus einem Fließtext heraus um den Seitenumbruch "nach unten" zu verschieben.
- Fügen Sie das Schlüsselwort

```
---Seitenumbruch---
```

an der Stelle ein an der Sie einen Seitenumbruch erzwingen möchten. Benutzen Sie dazu vorzugsweise ein Fließtextfeld (nur in HTML Belegen ab der IFW Release 612).

[drucken](#), [HTML Belegdruck](#), [Seitenumbruch](#)

## Tabellen bei HTML Ausdrücke



Im Fließtext durch Leerzeichen formatierte Tabellen, wie sie bei den klassischen [Ausdrucken](#) möglich waren, werden in den HTML Ausdrucken nicht mehr korrekt dargestellt. Bei der HTML Ausgabe werden alle mehrfachen Leerzeichen vom Internet Explorer gelöscht. Desweiteren sind unter HTML die Zeichen unterschiedlich breit (Proportionalschrift). Schreiben Sie daher Ihre Texte im IFW ohne Tabellendarstellungen.

Ab der IFW Version V2.1-13/616 ist die Ausgabe von Tabellen und Aufzählungen mit Einschränkungen möglich:

In den **Positionen der Verkaufsbelegen** Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift können Sie Tabellen und Aufzählungen folgendermaßen schreiben:

```
Beispieltabelle:  
Zelle11  Zelle 21  
Zelle12  Zelle 22  
Zelle13  Zelle 23
```

### Bitte beachten Sie:

- Das IFW erkennt an **zwei Leerzeichen gefolgt von einem Zeichen**

den Übergang zu einer neuen Tabellenspalte.

- Nur wenn **mindestens zwei Zeilen** die gleiche Spalteneinteilung haben wird die Formatierung aktiv.
- Für die Spalten ausschlaggebend ist die **Anzahl Zeichen**. Im klassischen IFW ist das direkt erkennbar, da die Zeichen direkt untereinander stehen. Im grafischen IFW ([IFW GUI](#)) öffnen Sie das **Kontextmenü** (Rechtsklick im Editorfenster) und wählen Sie "**Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R**" (Ab IFW Version 2.1-13/640).
- Nur der Text in der letzte Spalte wird automatisch umgebrochen. In den anderen Spalten ist der automatische Umbruch abgeschaltet (nowrap).
- Die Funktion kann nur in den Positionstexten der Fließtextfeldern angewand werden.
- Die Funktions steht nicht in der Ausgabe der Betriebsinternen Artikelbeschreibung zur Verfügung.
- Das gewünschte Ergebnis tritt nur bei HTML Ausdrucken ein.

Um die richtige Anzahl Zeichen zu erkennen schalten Sie im Editor auf die feste Zeichenbreite um. Öffnen Sie dazu mit einem Rechtsklick im Editorfeld das Kontextmenü und wählen Sie "**Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R**" (Ab IFW Version 2.1-13/640).

Sollten Sie diese Funktion nicht haben nutzen Sie stattdessen einen der folgenden Workarounds:

- Kopieren Sie die längste Zeile ihrer Tabelle und füllen Sie dann die anderen Zellen im Überschreibmodus aus.
- Oder edieren Sie Ihren Text in einem Editor mit fester Zeichenbreite. (z.B. Windows Edit)
- Wechseln Sie vorübergehend in die klassischen IFW Oberfläche ([IFW Classic](#)).

**Beispiele:**

Tabelle mit 2 Spalten:

Konto Nr:	123456789
Bankleitzahl:	321 321 321
Bic:	1234121 2123
Registergericht:	Musterstadt

Tabelle mit 4 Spalten:

Kontonr:	123456789	Zelle31	Zelle41
Bankleitzahl:	321 321321	Zelle32	Zelle42
Bic:	123411 123	Zelle33	Zelle43
Registergericht:	Musterstadt	Zelle34	Zelle44

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

[drucken](#), [HTML Belegdruck](#), [Tabellen](#), [Formatieren](#), [tabellarische Darstellung](#)

---

## Aufzählung / Einrückungen bei HTML Ausdrücke



Ab der IFW Version V2.1-13/616 ist die Ausgabe von Aufzählungen mit Einschränkungen möglich:

In den **Positionen der Verkaufsbelegen** Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift können Sie Aufzählungen folgendermaßen schreiben:

Aufzählung:

- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3
- Punkt 4

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

### Bitte beachten Sie:

- Steht "-" als erstes Zeichen in der Zeile und ist "-" **gefolgt von einem Leerzeichen und einem Zeichen** erkennt das IFW eine Aufzählung.
- Nur wenn **mindestens zwei Zeilen** die gleiche Spalteneinteilung haben wird die Formatierung aktiv.
- Die Funktion kann nur in den Positionstexten der Fließtextfeldern angewandt werden.
- Die Funktions steht nicht in der Ausgabe der Betriebsinternen Artikelbeschreibung zur Verfügung.
- Das gewünschte Ergebnis tritt nur bei HTML Ausdrucken ein.

### Beispiel:

Aufzählung:

- Aufzählung mit kurzem einzelilgem Text
- Aufzählung mit längerem Text über zwei Zeilen ohne Zeilenumbruch Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- Aufzählung mit längerem Text  
in zwei Zeilen, mit Zeilenumbruch und führenden Leerzeichen.
- Aufzählung mit kurzem einzelilgen Text.

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

Sollte im Ausdruck Ihr Text mit großem Abstand zu "-" erscheinen sind möglicherweise in einer der darüberstehenden Zeilen doppelte Leerzeichen enthalten.

[drucken](#), [HTML Belegdruck](#), [Aufzählung](#), [Einrückung](#), [Formatieren](#)

---

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - **www.wiki.ifw.de**

Permanent link:

[https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:formatierung\\_der\\_html\\_belegausdrucke](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:formatierung_der_html_belegausdrucke)

Last update: **04.09.2018 10:34**

