



Umstellung auf die grafische Oberfläche (GUI)

das IFW im GUI Modus starten




Wenn Sie sich in der klassischen IFW Oberfläche befinden: Schließen Sie alle Fenster und klicken Sie auf „Datei| Windows-IFW öffnen“. Führen Sie anschließend „**System| Benutzerummeldung**“ aus. Wenn sich das Loginfenster geöffnet hat entfernen Sie ggf. den Haken bei IFW Klassik. Loggen Sie sich nun erneut ein. Ab sofort startet das IFW im GUI Modus. Lesen Sie dazu auch den Artikel [IFW an- und abmelden](#)

zwischen IFW Classic und IFW GUI umschalten



Mit diesen Funktionen wechseln Sie zwischen der grafischen und der klassischen IFW Oberfläche.

IFW Desktop



Der IFW Desktop. Die Hauptmenüpunkte sind identisch zur klassischen Version.

IFW Auswahllisten / Übersichten

Auch in der grafischen Oberfläche finden Sie die gewohnte Listendarstellung. Die Buttons am oberen Rand erlauben die komfortable Navigation.



Liste schließen



Aktualisieren, Liste neu aufbauen



Umschalten zwischen Kartei, (GDI)

Druckausgabe und der (ITB) Auswertungsanzeige.

ArtNr	L	T	E	V	KurzBez	Bezeichnung
210658	*	*			RGSIMV00	IFW Abrufaufträge
250033	*	*			RGSIME00	IFW Abrufbestellungen
210472	*	*			RGSIME00	IFW Anfragen, bis zu 4
250055	*	*			RGSIM09	IFW Arbeitsplatz Filiale
210103	*	*			RGSIM03	IFW Arbeitsplatzzerst
250052	*	*			RGSIM16	IFW Arbeitsplatzzerst
210285	*	*			RGSIMA00	IFW Archiv für Belege
250076	*	*			RGSIMA00	IFW Archiv für Stammd
210504	*	*			RGSIMA02	IFW Artikelposition
212325	*	*			RGSIMA03	IFW Artikelreueberung
210321	*	*			RGSIMV03	IFW Artikelprestrafere
250080	*	*			RGSIMV13	IFW Auftragsmonitore
250087	*	*			RGSIMV13	IFW Auftragsrückwaku
211459	*	*			RGSIMV06	IFW Aufträge mit Virus
211087	*	*			RGSIMA06	IFW Änderungsarchiv
250004	*	*			RGSIM01	IFW Betriebssystem Cine
250005	*	*			RGSIM02	IFW Betriebssystem für E
250012	*	*			RGHCHP295	IFW BDE Chipkarte, F
250086	*	*			RGHCHP295	IFW BDE Chipkarte, F
212333	*	*			RGHMB30	IFW BDE Ersatzbel Ch
250100	*	*			RGHCHP295	IFW BDE HITAG Schü
212225	*	*			RGSIMB32	IFW BDE INTUS 1620
212261	*	*			RGHMB31	IFW BDE Intus 1620 B
212390	*	*			RGHMB31	IFW BDE Intus 1620 I
211693	*	*			RGHMB30	IFW BDE Intus 1620 m
212054	*	*			RGHMB31	IFW BDE Intus 1620 m
212211	*	*			RGHMB30	IFW BDE Intus 1620 el
212344	*	*			RGSIMB33	IFW BDE Intus Barcode
212400	*	*			RGSIMB33	IFW BDE Intus Barcode
212297	*	*			RGSIMB32	IFW BDE Intus Barcode
212070	*	*			RGSIMB30	IFW BDE Intus BSC Si
212212	*	*			RGSIMB30	IFW BDE Intus BSC Si
212063	*	*			RGSIMB32	IFW BDE Intus Touchre
212072	*	*			RGHMB19	IFW BDE Server
212071	*	*			RGSIMB30	IFW BDE Steckernetz
1049	*	*			ZLEBCE	IFW BDE Wandhalter f
1050	*	*			ZLEBCE	IFW BDE Wandhalter f
1051	*	*			ZLEBCE	IFW BDE Wandhalter f
210626	*	*			RGHMB21	IFW BDE-PC Interface
250013	*	*			RGSIMB29	IFW BDE-Taskmanagi
210617	*	*			RGSIMB19	IFW BDE-Taskmanagi

- Liste Puffern. Anschließend kann nach allen Spalten sortiert werden.
- Selektionsfunktionen.
- versteckte Felder.
- Listendruck und Druckvorschau.
- Alle oder selektierte (sichtbare) Daten an Excel übergeben.
- Hotkey für Makros.
- Hotkey für Ausdruck.

ArtNr	L	T	E	V	KurzBez	Beze
210617	*	*			RGSIMB19	IFW
210621	*	*			RGSIMB30	IFW
211025	*	*			RGSIMA08	IFW

Sollte eine Spalte zu schmal dargestellt werden drücken Sie [F5]. Das IFW optimiert dann die Spaltenbreite.

Klicken Sie in der Auswahlliste auf einer Zeile mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich das Druck- und Funktionsmenü. Das Menü ist kontextsensitiv, d.h. das Menü kann je nach Belegart unterschiedlich sein.

Der Menüpunkt "Verknüpfungen" zeigt Ihnen bestehende Verbindungen in andere Datenbanken.


Abhängig von den installierten IFW Modulen erscheinen hier auch weitere Menüpunkte, wie z.B. Archiv oder Dateianhang.

ArtNr	L	B	X	KurzBez	Bezeichnung
210103	*	T	*	RGGMA00	IFW Arbeitsplatzkarte für Netzwerk
250662	*	T	*	RGGMA16	IFW Arbeitsplatzkarte für Netzwerk
210285	*	T	*	RGGMA00	IFW Archiv für Delege (Onlinezugang)
250078	*	T	*	RGGMA00	IFW Archiv für Stammdaten (Onlinezug)
210504	*	T	*	RGGMA02	IFW Artikelposition
212323	*	T	*	RGGMA03	IFW Artikelverteilung
2104				RGGMA00	
2500				Extern Lager bearbeiten	Alt+1
2500				Werkstatt Kod. VE. Data-Info -> NAMASUMMIR	Alt+2
2114					
2110				Druckersetzen	Alt+3
2500				Drucken/Ausgabe	Alt+4
2500				Zeilenanpassungen	Alt+5
2500				Geländesuchen	Alt+6
2123				Eintrag ausblenden	Alt+7
2501				Eintrag öffnen	Alt+8
2122				Neuer Eintrag	Alt+9
2123				Eintrag kopieren	Alt+0
2116				Löschen	Alt+1
2120				Spalte in die Bestellliste übernehmen	Alt+2
2122				Artikel öffnen	Alt+3
2123				Einträge archivieren	Alt+4
2120				Einträge reaktivieren	Alt+5
2122				Dateianhang	Alt+6
2120					Alt+7
2120					Alt+8
2120					Alt+9
1049	*			ZUERDE	IFW EDE Wandkabel für 20 Chipkarte
1050	*			ZUERDE	IFW EDE Wandkabel für 30 Chipkarte
1051	*			ZUERDE	IFW EDE Wandkabel für 40 Chipkarte
210608	*	T	*	RGMAB21	IFW EDE-PC-Interface
250013	*	T	*	RGMAB29	IFW EDE-Tastaturgerät für Konstant
210617	*	T	*	RGMAB19	IFW EDE-Tastaturgerät für Personal
211025	*	T	*	RGGMA03	IFW Delegationspost
210601	*	T	*	RGGME03	IFW Bestellvorschläge aus Aufträgen
210610	*	T	*	RGGME06	IFW Bestellwesen - Verwaltung von Wa
210801	*	T	*	RGGMA10	IFW Diskommunikation, Terminale
210802	*	T	*	Telefonkarte	IFW Diskommunikation




- ▶ Ein Rechtsklick in dieser Spalte öffnet das Selektionsmenü.
- ▶ Ein Linksklick in dieser Spalte selektiert einne Datensatz.
- ▶ Ein Doppelklick in dieser Spalte öffnet die Dateianhänge.


IFW Masken



Klicken Sie auf die Reiter am oberen Rand der Maske um weitere Informationen einzusehen.



Verknüpfungen zu weiterführenden Informationen sind farblich hervorgehoben. Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf oder verwenden Sie weiterhin die Taste F1.



Beginnt ein Wort mit "www." wird es als Hyperlink angesehen. Sie können solche Einträge mit Doppelklick öffnen.



Weitgehende Kompatibilität zu den Masken der IFW Classic Version.



Maske schließen.



Refresh, Maske neu aufbauen.



versteckte Felder an / aus.



"meine Felder", reduziert den Eingabeaufwand.



Übergibt mehrere Datensätze an Exel.

Zeilenlänge anpassen:

IFW GUI: Strg P

IFW Classic: Alt P

Beachten Sie bitte, dass auf den HTML Ausdrucken diese Einstellung ohne Wirkung ist. Die

Formatierung der Ausdrucke übernimmt der

Internet Explorer. Leerzeichen werden dabei, wie

unter HTML üblich, vom Internet Explorer gelöscht.



Einschränkung

Die grafische Benutzeroberfläche des IFW (IFW GUI) ist nicht mit dem IFW Internet Client (IFW ASP Client) kompatibel. Benutzen Sie für Zugriffe aus dem Internet auf das IFW GUI "Microsoft Terminal Server".


IFW Dokumentenablage Docustore

Docustore erlaubt Verknüpfungen beliebiger Dateien mit IFW Datensätzen, z.B. mit Kunden, Artikeln, Angeboten usw. Beachten Sie bitte auch die Modulbeschreibung IFW Docustore.

Dateien in Docustore einfügen



Am Fuß der meisten IFW Masken finden Sie den Button "Dateianhang". Klicken Sie darauf um die Dateiliste zu öffnen.




Legen Sie per „Drag & Drop“ eine Datei in die Liste. Alternativ nutzen Sie das Mausmenü „Rechtsklick | kopieren“ und fügen Sie dann die Datei mit „Rechtsklick | einfügen“ ein. Sie können auch ein Verzeichnis mit mehreren Dateien auf einmal hineinlegen.



Sie können so auch Emails einfügen. Emails erscheinen als Datei mit der Endung eml.



An diesem Symbol erkennen Sie ob ein Datensatz Dateianhänge hat. Doppelklicken Sie das Symbol um den Dateianhang zu öffnen





Über das Menü "**Desk | Zentrales Dateiregister**" erhalten Sie Einsicht auf alle verknüpften Dateien.

Beim Anhängen wird die Datei in ein spezielles Verzeichnis kopiert und mit einer ID versehen. Wird dieselbe Datei an mehrere Datensätze angehängt prüft das IFW ob die Datei bereits angehängt ist und kopiert die Datei nicht erneut, sonder erstellt lediglich eine weitere Verknüpfung mit dem Datensatz. Im zentralen Dateiregister können Dateien nicht gelöscht werden. Löschen Sie stattdessen die Dateianhänge in den Datensätzen.

Angehängte Dateien bearbeiten



Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol .





Doppelklicken Sie auf die gewünschte Datei. Windows kopiert daraufhin die Datei in sein Temporärverzeichnis (%TEMP%) und öffnet es mit dem zugeordneten Programm (doc für Winword, xls für Excel usw.).

Sie bearbeiten nun eine Kopie der angehängten Datei. Einmal in Docustore gespeicherte Dateien können nachträglich nicht mehr verändert werden. Sind Sie mit Ihren Änderungen fertig speichern Sie die Datei ab („Speichern unter“) und fügen Sie erneut in Docustore ein.


Angehängte Dateien löschen



Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol .




Markieren Sie den gewünschten Datensatz und drücken Sie [Entf].



Oder Sie führen auf dem gewünschten Eintrag einen Rechtsklick aus und wählen dann aus dem Menü „**Eintrag löschen**“.

Artikelbilder in Angebote einbinden (nur HTML Belege)



Ordnen Sie zuerst dem Artikel ein Bild zu, indem Sie das Bild in Docustore einfügen.



Öffnen Sie dann den Eintrag mit **F1**. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal **F1** und wählen Sie **"D - Im Verkauf als Bild ausdrucken"** (Beachten Sie auch die anderen Kennzeichen). Damit wird das Bild bei Ausgangsbelegen (Angebote, Aufträge ...) rechts von der Artikelbeschreibung ausgedruckt.

Die Ausgabe erfolgt nur bei den neuen HTML Belegen:

- Das Bild muss in geeigneter Größe und Qualität vorliegen.
- Das Bild wird auf 160Pixel Breite skaliert. Die Höhe wird dabei proportional angepasst.
- "D" druckt Artikelbilder auf Verkaufsbelegen
- "C" druckt Artikelbilder auf Einkaufsbelegen
- Im Ausgabeformular muss die Druckoption "C" gesetzt sein.
- Die Vorgehensweise gilt auch für andere Ausgangsbelege.


neues Drucklayout / HTML Ausdrücke

Für das neue Drucklayout nutzt das IFW die HTML Programmiersprache mit der auch Webseiten

programmiert werden. Dargestellt und gedruckt werden die Belege vom Windows Internet Explorer.

- Sie benötigen den Internetexplorer ab Version 8.
- Für die automatisierte PDF Ausgabe bei Emails benötigen Sie freepdf ab Version V4 auf jedem Arbeitsplatz.
- Zeilenumbrüche im Fließtext werden vom Internetexplorer selbsttätig formatiert. Vermeiden Sie daher im IFW Ihre Texte (z.B. Artikeltexte oder Angebotstexten) mit „harten“ Zeilenumbrüche (**Eingabe** Taste) zu formatieren. Benutzen Sie „harte“ Umbrüche nur wenn Sie einen neuen Absatz beginnen möchten.
- Durch Leerzeichen erstellte Tabellen im IFW Fließtext werden beim Ausdrucken (unter HTML) nicht korrekt dargestellt, da dabei von Internet Explorer alle mehrfachen Leerzeichen gelöscht werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Tabellen und Einrückungen bei HTML Ausdrucke](#).
- Als Schriftzeichen sind im IFW nur die verwendbar, die auch in der IFW Classic Version verwendbar sind.

Die Ausdrucke starten Sie wie gewohnt über das Druckmenü (Taste **F4**). Lesen Sie dazu auch den Artikel [Ausdrucken und Exportieren](#).



Nach der Umstellung auf das neue Beleglayout finde Sie die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter "Belege". Ihre alten Ausdrucke sind dann im Menü "Backup."

In einzelnen Fällen können die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter „Ausdrucke IFW V3.0“ sein. Ihre alten Druckmeüpunkte sind dann unverändert.

HTML Ausdrucke auf Papier

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Original oder Duplikat und klicken Sie dann auf "Weiter".

HTML Ausdrucke als Fax

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Fax und klicken Sie dann auf "Weiter". Der Faxversand unterscheidet sich nicht vom Ausdruck auf Papier. In Verbindung mit Tobit David wird die Faxnummer automatisch übergeben. Bei Verwendung andere Faxdrucker ist die Faxnummer manuell einzutragen.

HTML Ausdrucke als Email

als PDF Dateianhang: Zur Ausgabe als Email druckt das IFW in einen PDF Drucker. Sie können die PDF Datei dann als EMail verschicken. Nutzen Sie dazu die Standardfunktionen des PDF Druckers und

Ihres EmailProgrammes.

automatisch mit Tobit David: In Verbindung mit Tobit David kann die PDF / EMail auch automatisch versandt werden: Zuerst wird auch hier eine PDF Datei erzeugt. Dann läßt das IFW von Windows eine Email als „Anschreiben“ erstellen. Das Anschreiben öffnet sich in Ihrem Email Programm, die PDF Datei ist angehängt. Prüfen Sie die Email und lösen Sie dann den Versand aus.

- Ist der PDF Ausdruck gestartet, wartet das IFW bis zu 2min. auf dessen Fertigstellung. In dieser Zeit können Sie nicht mit dem IFW arbeiten.
- Sie benötigen als Emailprogramm Tobit David. Andere Emailprogramme auf Anfrage.
- Nach dem Versand als Email wird der PDF Ausdruck über Docustore an den IFW Datensatz angehängt. Bei mehrfachem Ausdruck erhalten Sie also auch mehrere angehängte PDF Dateien. Damit werden Änderungen per Mail versandten Belegen automatisch protokolliert.
- Verwenden Sie beim Email Versand nicht die Druckvorschau.

Druckvorschau während der Belegbearbeitung:

Sind Sie im Modus "bearbeiten" (z.B. Angebot schreiben) können Sie vor dem abspeichern eine Druckvorschau erhalten (ab IFW 2.1-13/616).

Klicken Sie dazu auf das Symbol  am oberen Rand der Belegmaske.

Druckauswahl beim Speichern eines Beleg:


Beim Speichern eines Beleges erscheint die Abfrage "Drucken, Formularwahl, Weiter".



- Drücken Sie D um den voreingestellten Druck auszulösen.
- Drücken Sie F und wählen Sie "Belegauswahl". Damit öffnet sich der Druckrequester und sie erhalten die Möglichkeit eine Papierausgabe, Fax oder Email auszulösen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel Belegausgabe.

Druckvorschau vor dem Ausdrucken:

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie "Original" und "Druckvorschau" und klicken Sie dann auf "Weiter". Es öffnet sich die Druckvorschau in der Sie den Beleg prüfen können

- Verwenden Sie die Druckvorschau beim Email Versand nicht.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol mit der Lupe am oberen Rand um den Seitenumbruch auszulösen.

-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um einen anderen Drucker zu wählen.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um den Ausdruck zu starten.

Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen in HTML Belegen

Seitenumbruch

In Fließtextfeldern (z.B. in Belegpositionen) können Sie einen Seitenumbruch erzwingen, indem Sie eine Zeile mit dem Schlüsselwort

```
---Seitenumbruch---
```

einfügen.

Tabellen

Eine tabellarische Ausgabe auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie folgendermaßen.

Zelle11 Zelle 21

Zelle12 Zelle 22

Zelle13 Zelle 23

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Tabellen erkennt das IFW an zwei aufeinanderfolgenden Leerzeichen. Jede Spalte muss gleich viele Zeichen enthalten. Zur leichteren Formatierung machen Sie einen Rechtsklick im Editorfenster und wählen Sie **"Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R"**.

Aufzählung

Auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie Aufzählungen folgendermaßen.

- Punkt 1

- Punkt 2


- Punkt 3

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Aufzählungszeilen beginnen immer mit einem - gefolgt von einem Leerzeichen.

Weitere Informationen finden Sie im IFW Wiki im Artikel Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen.

Anhängen weiterer Dateien an Emails

Nur in Verbindung mit Tobit David: Beim Emailversand können weitere Artikeldokumente automatisch an die Email angehängt werden. Die Funktion ist ähnlich dem Anhängen von Artikelbildern.



Ordnen Sie zuerst die Datei dem Artikel, indem Sie die Datei in Docustore einfügen. Die Datei kann z.B. ein Datenblatt oder ein Prospekt sein. Wir empfehlen als Dateiformat PDF.



Öffnen Sie dann den Eintrag mit **F1**. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal **F1** und wählen Sie "B Email - Datei im Verkauf anhängen". Damit wird die Datei beim (HTML) Emailausgang im Verkauf als Dateianhang der Email beigefügt. Beachten Sie die auch die anderen Kennzeichen.

From:
IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:umstellung_grafische_oberflaeche&rev=1513871658

Last update: **15.03.2018 12:26**

