



Standardausdrucke zusammen mit speziell angepassten Ausdrucken ergeben im IFW eine Vielzahl von Druckmöglichkeiten. Um Ihnen nur die für Sie wichtigen Ausdrücke anzubieten erstellt das IFW automatisch Ihr persönliches Druckmenü. Das IFW merkt sich dabei, welche Menüpunkte Sie bereits aufgerufen haben und bietet diese Punkte im Druckmenü an erster Stelle an.



Die Menüpunkte sortieren sich selbst nach der Häufigkeit ihrer Nutzung. D.h., der am meisten benutzte Menüpunkt steht an erster Stelle.

Ihr persönliches Druckmenü erscheint auch als Buttonleiste am oberen Fensterrand:



Darüber können Sie mit einem Mausklick den Ausdruck auslösen, ohne zuvor das Druckmenü öffnen zu müssen. Mit einem Rechtsklick in der Buttonleiste erhalten Sie die Möglichkeit die Buttons an einer bestimmten Position zu fixieren oder den Button ganz zu löschen. Nach dem Löschen ist er nur aus der Buttonleiste entfernt. Im Druckmenü (F4) bleibt er vorhanden und kann weiterhin aufgerufen werden.

Tastenbelegung im Druckmenü (F4):

Eingabe	Ausdruck starten
Esc	Druckmenü schließen
Shift+Eingabe	Ausdruck in die Datei a.asc umleiten und anzeigen. (Nur für ältere Druckausgaben geeignet)
Alt+1	Löst den Ausdruck an der ersten Position Ihres persönlichen Druckmenüs aus. Sie können so die Positionen 1-9 ansprechen

Sollten Sie in Ihrem persönlichen Druckmenü einen Ausdruck nicht finden dann öffnen Sie das Menü **Drucken/ Ausgabe**.

**IFW Classic:** In der klassischen IFW Oberfläche ist die Bedienung ähnlich. Benutzen Sie im Druckmenü den Menüpunkt "alle Einträge" um weitere Druckmöglichkeiten zu erhalten.

[drucken, persönliches Druckmenü](#)

## Druckrequester



Bevor die eigentliche Ausgabe ausgelöst wird öffnet sich vor vielen Ausdrucken ein Druckrequester. Über den Druckrequester können Sie das Ausgabemedium und Formularioptionen wählen und die Ausgabe in eine Druckvorschau umleiten.

## Druckrequester für Belege



Der Druckrequester erlaubt Ihnen den Ausdruck und das Ausgabeziel zu bestimmen.


Unter **Formularoptionen** können Sie wählen ob weitere Informationen auf dem Beleg gedruckt werden sollen. Unter **Ausgabemedium** bestimmen Sie wo der Beleg ausgedruckt wird. Beachten Sie dass für die Funktionen **Fax** und **Email** zusätzliche Computererweiterungen und IFW Einstellungen notwendig sind. Auch können hier weitere Ausgaben wie z.B. PDF oder ein Datenexport aufgelistet sein.


Um eine BildschirmAusgabe zu erhalten setzen Sie bei **Druckvorschau** einen Haken.



Um einmal getroffene Einstellungen für Ihren Benutzer zu fixieren haken sie das Diskettensymbol an.

Klicken Sie auf "**Weiter**" um den Ausdruck zu starten oder auf "**Zurück**" um den Vorgang abubrechen.

### Druckvorschau


Für eine BildschirmAusgabe wählen Sie im Druckrequester unter "**Ausgabeoptionen**" die Option "**Druckvorschau**". Darauf öffnet sich der Internetexplorer mit der Druckvorschau. Klicken Sie auf das Symbol  um den Seitenumbruch auszulösen.



- Verwenden Sie die Druckvorschau beim Email Versand nicht.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol mit der Lupe am oberen Rand um den **Seitenumbruch** auszulösen.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um:
  - einen **anderen Drucker** zu wählen.
  - **einzelne Seiten** auszugeben.
  - die **Ausgabe** auf das Zielmedium zu starten.

[drucken](#), [Druckrequester](#), [Druckvorschau](#), [Belege drucken](#)

## Druckrequester für Listen



Der Druckrequester bietet weitere Optionen.

- Unter **Formulardoptionen** können Sie wählen welche Informationen auf dem Ausdruck erscheinen.
- Unter **Ausgabemedium** stellen Sie ein, wie der Ausdruck erfolgen soll. Benutzen Sie bevorzugt **"Bildschirm IFW Tabelle"**, da die meisten Ausgaben dafür optimiert sind. Sie können dann anschließend immer noch eine Papiausgabe erzeugen.
- Unter **Ausgabeoptionen** legen Sie fest ob alle Datensätze oder nur die selektierten ausgegeben werden. Wenn Sie **"alle Sätze"** wählen haben Sie i.d.R später noch die Möglichkeit den berücksichtigten Zeitraum einzuschränken.

Klicken Sie auf **"Weiter"** um den Ausdruck zu starten oder auf **"Zurück"** um den Vorgang abubrechen.

[drucken](#), [Druckrequester](#), [Listen drucken](#)

## Belegdruck

### einzelnen Beleg drucken



Suchen Sie den gewünschten Beleg und öffnen Sie das Druckmenü (Taste **F4** oder **Rechtsklick**). Wählen Sie **Drucken/Ausgabe** und dann den am besten passenden Menüpunkt (z.B. **"Drucken/Ausgabe | Belege | Angebot"**). Je nach Einstellung erfolgt der Ausdruck direkt oder es erscheint der Druckrequester. Über den Druckrequester können Sie weitere Optionen wählen.

[drucken](#), [Druckrequester](#), [Belege drucken](#)

### mehrere Belege drucken



Suchen und selektieren Sie zuerst die gewünschten Belege und öffnen Sie dann das Druckmenü (Taste **F4** oder **Rechtsklick**). Wählen Sie



**Drucken/Ausgabe** und dann den am besten passenden Menüpunkt (z.B. **"Drucken/Ausgabe | Belege | Angebot"**). Je nach Einstellung erfolgt der Ausdruck direkt oder es erscheint der IFW

Druckrequester. Über den Druckrequester können Sie weitere Optionen wählen.

[drucken](#), [Druckrequester](#), [Belege drucken](#)

## Direktdruck beim Speichern (Belegausgabe)

Wenn Sie einen Beleg abspeichern erscheint die Systemmeldung mit der Auswahl: "**drucken , Formularwahl, weiter**". Drücken Sie die Taste **D** um den sogenannten Standardbelegdruck auszuführen. Dabei werden je nach



Systemeinstellungen ein oder mehrere Kopien (Duplikate und Originale) ausgegeben. Bei entsprechender Konfiguration können hier auch weitere Belege, wie z.B. Versandunterlagen gedruckt werden. Die Belegausgabe erlaubt bis zu 8 verschiedene Ausdrücke mit jeweils mehreren Kopien mit nur einem Befehl auszudrucken.

Die Belegausgabe kann auch aus der Auswahlliste heraus aufgerufen werden. Suchen Sie den gewünschten Beleg und öffnen Sie das Druckmenü (Taste **F4** oder **Rechtsklick**). Wählen Sie **Belegausgabe | Standardbeleg**. Der Druckrequester erscheint nicht, die Ausdrücke werden unmittelbar an den Drucker gesandt.


[drucken](#), [Belege drucken](#), [Belegausgabe](#)

## Druckvorschau während der Belegbearbeitung

Sie können bereits während der Belegbearbeitung den Ausdruck prüfen. Klicken Sie dazu in der geöffneten Belegemaske auf das Symbol



um die Druckvorschau zu öffnen (ab IFW 2.1-13/616). Die Druckoptionen können in diesem Fall nicht geändert werden. Sie entsprechen den Einstellungen der Belegausgabe.



[drucken](#), [Druckvorschau](#), [Belege drucken](#)

## Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen in HTML Belegen

### Seitenumbruch



Für den (HTML)Ausdruck der Belege wird der Microsoft Internet Explorer verwendet. Die Seitenumbrüche ermittelt der Internet Explorer erst am Ende der Druckgestaltung. D.h. Während dem Ausdruck kann das IFW den Seitenumbruch nicht beeinflussen. Sollte der vom Internet Explorer erstellte Seitenumbruch an unerwünschten Stellen erscheinen können Sie ihn folgendermaßen beeinflussen:

- fügen Sie Leerzeile in einem Fließtext hinzu, um den Folgetext auf die nächste Seite "zu verschieben".
- löschen Sie Zeilen aus einem Fließtext heraus um den Seitenumbruch "nach unten" zu verschieben.

- Fügen Sie das Schlüsselwort

---Seitenumbruch---

an der Stelle ein an der Sie einen Seitenumbruch erzwingen möchten.  
Benutzen Sie dazu vorzugsweise ein Fließtextfeld (nur in HTML  
Belegen ab der IFW Release 612).

## Tabellen bei HTML Ausdrücke



Im Fließtext durch Leerzeichen formatierte Tabellen, wie sie bei den klassischen Ausdrucken möglich waren, werden in den HTML Ausdrucken nicht mehr korrekt dargestellt. Bei der HTML Ausgabe werden alle mehrfachen Leerzeichen vom Internet Explorer gelöscht. Desweiteren sind unter HTML die Zeichen unterschiedlich breit (Proportionalschrift). Schreiben Sie daher Ihre Texte im IFW ohne Tabellendarstellungen.

Ab der IFW Version V2.1-13/616 ist die Ausgabe von Tabellen und Aufzählungen mit Einschränkungen möglich:

In den **Positionen der Verkaufsbelegen** (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift) können Sie Tabellen und Aufzählungen folgendermaßen schreiben:

Beispieltabelle:

Zelle11	Zelle 21
Zelle12	Zelle 22
Zelle13	Zelle 23

### Bitte beachten Sie:

- Die Funktion steht ausschließlich bei Verkaufsbelege zur Verfügung.
- Die breiteste Spalte definiert die Tabellenbreite für alle Aufzählungen und Tabellen in einer Position. Vermeiden Sie es daher mehrere Tabellen in einer Position einzusetzen.
- Das IFW erkennt an **zwei Leerzeichen gefolgt von einem Zeichen** den Übergang zu einer neuen Tabellenspalte.
- Nur wenn **mindestens zwei Zeilen** die gleiche Spalteneinteilung haben wird die Formatierung aktiv.
- Für die Spalten ausschlaggebend ist die **Anzahl Zeichen**. Im klassischen IFW ist das direkt erkennbar, da die Zeichen direkt untereinander stehen. Im grafischen IFW (IFW GUI) öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick im Editorfenster) und wählen Sie **"Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R"** (Ab IFW Version 2.1-13/640).
- Nur der Text in der letzte Spalte wird automatisch umgebrochen. In den anderen Spalten ist der automatische Umbruch abgeschaltet (nowrap).
- Die Funktion kann nur in den Positionstexten der Fließtextfeldern angewand werden.
- Die Funktions steht nicht in der Ausgabe der Betriebsinternen

Artikelbeschreibung zur Verfügung.

- Das gewünschte Ergebnis tritt nur bei HTML Ausdrucken ein.

Um die richtige Anzahl Zeichen zu erkennen schalten Sie im Editor auf die feste Zeichenbreite um. Öffnen Sie dazu mit einem Rechtsklick im Editorfeld das Kontextmenü und wählen Sie **"Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R"** (Ab IFW Version 2.1-13/640).

Ist bei Ihnen diese Option nicht vorhanden, nutzen Sie stattdessen einen der folgenden Workarounds:

- Wechseln Sie vorübergehend in die klassischen IFW Oberfläche (IFW Classic).
- Oder editieren Sie Ihren Text in einem Editor mit fester Zeichenbreite. (z.B. Windows Edit)
- oder kopieren Sie die längste Zeile ihrer Tabelle und füllen Sie dann die anderen Zellen im Überschreibmodus aus.

### Beispiele:

Tabelle mit 2 Spalten:

Konto Nr:	123456789
Bankleitzahl:	321 321 321
Bic:	1234121 2123
Registergericht:	Musterstadt

Tabelle mit 4 Spalten:

Kontonr:	123456789	Zelle31	Zelle41
Bankleitzahl:	321 321321	Zelle32	Zelle42
Bic:	123411 123	Zelle33	Zelle43
Registergericht:	Musterstadt	Zelle34	Zelle44

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

## Aufzählung / Einrückungen bei HTML Ausdrücke



Ab der IFW Version V2.1-13/616 ist die Ausgabe von Aufzählungen mit Einschränkungen möglich:

In den **Positionen der Verkaufsbelegen** Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift können Sie Aufzählungen folgendermaßen schreiben:

Aufzählung:  
- Punkt 1



- Punkt 2
- Punkt 3
- Punkt 4

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

Sollte bei einer Einrückung der Text erst mit einem großen Abstand zum Rand beginnen (extrem weit eingerückt sein) so sind in einer der darüberliegenden Zeilen aufeinanderfolgende Leerzeichen enthalten. Löschen Sie eines der beiden Leerzeichen.

### Bitte beachten Sie:

- Steht "-" als erstes Zeichen in der Zeile, direkt gefolgt von einem Leerzeichen und einem Zeichen **erkennt das IFW eine Aufzählung.**  
\* **Nur wenn** mindestens zwei Zeilen\*\* untereinander so beginnen wird die Formatierung aktiv.
- Die Funktion kann nur in den Positionstexten der Fließtextfeldern angewandt werden.
- Die Funktions steht nicht in der Ausgabe der Betriebsinternen Artikelbeschreibung zur Verfügung.
- Das gewünschte Ergebnis tritt nur bei HTML Ausdrucken ein.

### Beispiel:

#### Aufzählung:

- Aufzählung mit kurzem einzeiligem Text
- Aufzählung mit längerem Text über zwei Zeilen ohne Zeilenumbruch Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- Aufzählung mit längerem Text  
in zwei Zeilen, mit Zeilenumbruch und führenden Leerzeichen.
- Aufzählung mit kurzem einzeiligen Text.

Probieren Sie das Beispiel aus, indem Sie den Text markieren, ihn kopieren (Strg-C) und ihn dann in den Fließtext einer Angebotsposition einfügen (Strg-V). Benutzen Sie dann die Druckvorschau.

## Listen drucken



Der Listendruck gibt einen oder mehrere Datensätze aus.



Dabei entstehen entweder Übersichtslisten oder Auswertungen oder Dateien (Exporte) die für die Weiterverarbeitung in anderen Programmen oder für den Datenaustausch vorgesehen sind. Auf



welchem Medium der Druck erfolgt ist i.d.R fest eingestellt und am Menüpunkt erkennbar. Des weiteren ist der Zugriff auf die Druckmenüpunkte über das IFW Rechtesystem beschränkt, d.h. Sie sehen unter Umständen nicht alle Menüpunkte. Um Anpassungen vorzunehmen wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

<b>mögliche Ausgabemedien</b>	
Papier	fest eingestellter Drucker und Format
PDF Datei	fest eingestellter PDF Drucker mit ggf. wählbarem Speicherort
CSV Datei	fest eingestelltes Format für die Weiterverarbeitung, z.B. für Datenaustausch
IFW Tabelle	Bildschirmdruck, auch mit der Möglichkeit zur Weiterverarbeitung in Excel.
Excel	fest eingestelltes Format, der Ausdruck wird in Excel oder in der IFW Tabelle geöffnet
meine Liste	selbst definierbare Liste mit verschiedenen Ausgabemöglichkeiten



Öffnen Sie zuerst die gewünschte Datenbank (Kunde, Lieferant oder Angebot usw.), von der Sie eine Liste drucken möchten.

Markieren Sie dann die gewünschten Datensätze, indem Sie in die erste Spalte in der Auswahlliste klicken. Damit wird der Datensatzes mit einem gelben Dreieck markiert. Alternativ können Sie auch die Leertaste drücken um einen einzelnen Datensatz zu markieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Selektionsfunktionen.

Nachdem Sie die Datensätze markiert haben die auf Ihrer Liste erscheinen sollen öffnen Sie das Druckmenü (Taste **F4** oder **Rechtsklick**). Wählen Sie **Drucken / Ausgabe** und dann den am besten passenden Menüpunkt (z.B. "**Drucken / Ausgabe | Listen | Listen der Angebote für Excel**").

Die Ausgabe erfolgt entweder unmittelbar auf ein fest eingestelltes Medium oder zeigt zunächst den Druckrequester.

Welches der Verfahren ausgeführt wird, ist fest mit dem Menüpunkt verknüpft und kann von Ihrem Systembetreuer eingerichtet werden. Am besten probieren Sie den gewünschten Menüpunkt einfach aus.

- Viele Ausgaben werden als IFW Tabellenausgabe ausgeführt. Lesen Sie dazu den Artikel IFW Tabelle.
- Bevorzugen Sie für den Listendruck die IFW Standardlisten.
- Sollte die gewünschte Liste nicht vorhanden sein, können Sie einfache Listendrucke über die Funktion meine Liste erstellen.
- Eine schnelle Übersicht erhalten Sie auch mit dem Drucksymbol  am oberen Rand der Auswahllisten. Selektieren Sie Datensätze und drücken Sie  (Tabulator) um nur einen Teil der Daten auszugeben.

[drucken](#), [Listen drucken](#)

## Standardliste

Die Standardliste ist eine umfassende Listenausgabe eines Datensatzes. Lesen Sie dazu den Artikel Standardliste.

[drucken](#), [Listen drucken](#)

## meine Liste

Die Funktion "meine Liste" erlaubt Ihnen schnell einfache Listendrucke zu erstellen.

- Drücken Sie **F4** und wählen Sie "alle Einträge| meine Liste bearbeiten| Übersicht (Browser) übernehmen". Damit haben Sie einen Listendruck definiert, der genauso aussieht wie die momentane Bildschirmsicht.
- Drücken Sie nochmals **F4** und starten Sie den Ausdruck indem Sie "alle Einträge| meine Liste" ausführen. Unter "meine Liste (weitere)" finden Sie alternative Ausgabemöglichkeiten (CSV, Excel).

Wie Sie weitere Spalten hinzufügen finden Sie im Artikel Meine Liste.

[drucken](#), [Listen drucken](#)

## Etikettendruck

Etiketten können direkt oder über externe Software ausgegeben werden. Lesen Sie dazu den Artikel Etikettendruck.

[drucken](#), [Etiketten drucken](#)

## Telefonnummer wählen / Telefonwahl

Nur in Verbindung mit Tobit David oder einer Siemens Telefonanlage. Entsprechende Konfiguration vorausgesetzt, können Sie aus dem IFW heraus eine Telefonverbindung aufbauen.

Öffnen Sie dazu den Kundenstamm und navigieren Sie zu dem gewünschten Kunden. Drücken Sie **F4** und wählen Sie dann "Drucken/Ausgabe| Telefonnummer" wählen.

Hinweis:

- die Funktion kann von den meisten Adressdatenbanken aufgerufen werden. (Kunden, Kundenmitarbeiter, Lieferanten, Lieferantenmitarbeiter usw.)
- Mit Tobit David wird die Fileschnittstelle verwendet. Dazu benötigen Sie Schreibrechte für die Datei \\davidserver\david\import\ifw?????.fax.
- In Verbindung mit der TAPI benötigen Sie eine entsprechend konfigurierte Telefonanlage und TAPI Lizenzen.
- Zur Einrichtung der Telefonwahl wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

[drucken](#), [Telefonwahl](#), [Komfortfunktionen](#)

## Route planen / Routenplaner

Das IFW selbst verfügt über keinen Routenplaner. Es kann aber Adressdaten als Ziel an Google Maps übergeben und damit dessen Routenplaner ansprechen.

Öffnen Sie dazu den Kundenstamm und navigieren Sie zu dem gewünschten Kunden. Drücken Sie **F4** und wählen Sie dann "Drucken/Ausgabe| Route planen.

Das IFW erstellt dann aus Ihrer Firmenadresse als Startpunkt und die Kundenadresse als Ziel ein Kommando. Das Kommando wird an Windows übergeben. Windows öffnet daraufhin den Webbrowser und ruft Google Maps mit den gewünschten Adressen auf.

Wie können für die Funktion auch mehrere Kunden selektieren. Sie werden dann in der Reihenfolge ihrer Sortierung an Google Maps übergeben.

Nutzen Sie dann die Funktionen von Google Maps um Ihre Route zu planen.

[drucken](#), [Routenplaner](#), [Komfortfunktionen](#)

## Kennzeichen beim Ausdruck setzen

Datensätze können nach dem Drucken mit einem Kennzeichen versehen werden um sie als "gedruckt" zu markieren. In diesem Fall meldet das IFW nach dem Ausdrucken "**Kennzeichen setzen / Weiter**". Drücken Sie dann die Taste **K** um den Datensatz zu kennzeichnen, oder **W** um kein Kennzeichen zu setzen. Wenn Sie **K** drücken, wird ein Kennzeichen im Feld **Status** bzw. **Vermerke** des gedruckten Datensatzes eingetragen. Ist das Feld **Status** auf der Auswahlliste sichtbar, können Sie bereits in der Übersicht erkennen ob er schon ausgedruckt wurde. Auf diese Weise werden z.B. Belege, die aus dem IFW heraus gefaxt wurden, mit dem Zeichen **F** versehen (nur mit IFW Message Manager).

Ob ein Ausdruck mit einem Kennzeichen versehen wird und welches Kennzeichen verwendet wird kann von Ihrem Systembetreuer eingerichtet werden.

[drucken](#), [Datensatz kennzeichnen](#)

From:  
[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - [www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:  
[https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:bedienelemente:drucken\\_und\\_exportieren](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:bedienelemente:drucken_und_exportieren)

Last update: **01.10.2019 11:18**

