



# Umstellung auf die grafische Oberfläche (GUI)

## das IFW im GUI Modus starten




Wenn Sie sich in der klassischen IFW Oberfläche befinden: Schließen Sie alle Fenster und klicken Sie auf „Datei| Windows-IFW öffnen“. Führen Sie anschließend „**System| Benutzerummeldung**“ aus. Wenn sich das Loginfenster geöffnet hat entfernen Sie ggf. den Haken bei IFW Klassik. Loggen Sie sich nun erneut ein. Ab sofort startet das IFW im GUI Modus. Lesen Sie dazu auch den Artikel [IFW an- und abmelden](#)

## zwischen IFW Classic und IFW GUI umschalten



Mit diesen Funktionen wechseln Sie zwischen der grafischen und der klassischen IFW Oberfläche.

## IFW Desktop



Der IFW Desktop. Die Hauptmenüpunkte sind identisch zur klassischen Version.

## IFW Auswahllisten / Übersichten

Auch in der grafischen Oberfläche finden Sie die gewohnte Listendarstellung. Die Buttons am oberen Rand erlauben die komfortable Navigation.

- Liste schließen
- Aktualisieren, Liste neu aufbauen
- Umschalten zwischen Kartei, (GDI) Druckausgabe und der (ITB) Auswertungsanzeige.

Artikelanzeige						
ArtNr	U	T	E	V	KurzBez	Bezeichnung
210558 *	T *				RGSIMV00	IFW Abrufanträge
250033 *	T *				RGSIME00	IFW Abrufbestellungen
210472 *	T *				RGSIME03	IFW Anfragen, bis zu 4
250055 *	T *				RGSICM09	IFW Arbeitsplatz Filiale
210108 *	T *				RGSIGM03	IFW Arbeitsplatzlizenzen
250052 *	T *				RGSIGM16	IFW Arbeitsplatzlizenzen
210285 *	T *				RGSIMA00	IFW Archiv für Belege
250076 *	T *				RGSIMA00	IFW Archiv für Stammd
210504 *	T *				RGSIMA02	IFW Artikelposition
212323 *	T *				RGSIMA03	IFW Artikelneuerstellung
210321 *	T *				RGSIMV03	IFW Artikelpräferenzen
250090 *	T *				RGSIMV13	IFW Auftragsmanagement
250087 *	T *				RGSIMV13	IFW Auftragsneutrale
211459 *	T *				RGSIMV06	IFW Aufträge mit Vlans
211087 *	T *				RGSIMM06	IFW Änderungsarchiv
250004 *	T *				RGSIGM11	IFW Basisystem Ober
250005 *	T *				RGSIGM02	IFW Basisystem für E
250012 *	T *				RGHCHP256	IFW BDE Chipkarte_F
250086 *	T *				RGHCHP256	IFW BDE Chipkarte_F
212333 *					RGHMB30	IFW BDE Einsatzteil Ch
250100 *	T *				RGHCHP256	IFW BDE HITAG Schü
212225 *					RGSIMB32	IFW BDE INTUS 1620
212261 *					RGHMB31	IFW BDE INTUS 1620 El
212399 *					RGHMB31	IFW BDE INTUS 1620 El i
211690 *					RGHMB30	IFW BDE INTUS 1620 m
212054 *					RGHMB31	IFW BDE INTUS 1620 m
212211 *					RGHMB30	IFW BDE INTUS 1620 ol
212344 *					RGSIMB33	IFW BDE INTUS Barcod
212400 *					RGSIMB33	IFW BDE INTUS Barcod
212297 *					RGSIMB32	IFW BDE INTUS Barcod
212070 *					RGSIMB30	IFW BDE INTUS BSC Si
212212 *					RGSIMB30	IFW BDE INTUS BSC Si
212063 *					RGSIMB32	IFW BDE INTUS Touchre
212072 *	T *				RGHMB19	IFW BDE Server
212071 *	T *				RGSIMB30	IFW BDE Steckernetz
1049 *					ZUEBDE	IFW BDE Wandhalter f
1050 *					ZUEBDE	IFW BDE Wandhalter f
1051 *					ZUEBDE	IFW BDE Wandhalter f
210926 *	T *				RGHMB21	IFW BDE-PC Interface
250013 *	T *				RGSIMB29	IFW BDE-Taskmanagi
210617 *	T *				RGSIMB19	IFW BDE-Taskmanagi

\ Artikelanzeige \ Dispso-Ubersicht \ Lizenzenanzeige \ Lizenzenanzeige \ Inventurabze

Sollte eine Spalte zu schmal dargestellt werden drücken Sie [F5]. Das IFW optimiert dann die Spaltenbreite.

 Liste Puffern. Anschließend kann nach allen Spalten sortiert werden.

 Selektionsfunktionen.

 versteckte Felder.

 Listendruck und Druckvorschau.

 Alle oder selektierte (sichtbare) Daten an Excel übergeben.

 Hotkey für Makros.

 Hotkey für Ausdruck.

ArtNr	U	T	E	V	KurzBez	Beze
210617	*	*	*		RGSIMB19	IFW
210621	*	*	*		RGSIMB30	IFW
211025	*	*	*		RGSIMA08	IFW

Klicken Sie in der Auswahlliste auf einer Zeile mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich das Druck- und Funktionsmenü. Das Menü ist kontextsensitiv, d.h. das Menü kann je nach Belegart unterschiedlich sein.

Der Menüpunkt "Verknüpfungen" zeigt Ihnen bestehende Verbindungen in andere Datenbänke.


Abhängig von den installierten IFW Modulen erscheinen hier auch weitere Menüpunkte, wie z.B. Archiv oder Dateianhang.

			KurzBez	Bezeichnung
210103 *	T *	RGS54M03	IPW Arbeitsplatzloewe für Netzwerk	
210104 *	T *	RGS54M04	IPW Arbeitsplatzloewe für Netzwerk	
210288 *	T *	RGS54M001	IPW Artikel für System (Onlinesystem)	
260009 *	T *	RGS54M003	IPW Artikel für System (Onlinesystem)	
216604 *	T *	RGS54M012	IPW Artikel lösbar	
212323 *	T *	RGS54M013	IPW Artikelverteilung	
210000				
2500				Erstelle Lager bearbeiten Alt+1
2500				Neuliste GOS: VE: Beutla-lettia -> %MANIASTAFFA Alt+2
2114				Entnehmen
2500				Erstelle/Merkspalte
2500				Definierungsgruppe
2500				Geleistet
2123				Eintrag auswählen
2601				Eintrag öffnen F3
2122				Neuer Eintrag Strg-N
2125				Eintrag löschen Strg-L
2116				Logout
2120				Start in die Bestellliste übernehmen F2
2122				Arbeitspfeile
2124				Arbeitspfeile
2122				Eintrag aktivieren Alt-T
2122				Eintrag inaktivieren Alt-Shift-T
2120				Dateneingabe
212012	T	RGS54M012	IPW BDE Steckernetzteil, 12V 500mA	
212031 *	T *	RGS54M030	IPW BDE Steckernetzteil, 12V 500mA	
1048 *		ZUE80E	IPW BDE Wandhalter für 20 Ch platten	
1050 *		ZUE80E	IPW BDE Wandhalter für 30 Ch platten	
1051 *		ZUE80E	IPW BDE Wandhalter für 40 Ch platten	
210628 *	T *	RGS54M021	IPW BDE-PC Interface	
210613 *	T *	RGS54M029	IPW BDE-Technikanager für Personen	
210614 *	T *	RGS54M019	IPW BDE-Technikanager für Personen	
210631 *	T *	RGS54M031	IPW Bestellvorlage aus Aufgaben	
210510 *	T *	RGS54M003	IPW Bestellwesen - Verteilung von Wa	
210301 *	T *	RGS54M010	IPW Blockkommunikation, Terminalkabel	
202242 *	T *	RGS54M004	IPW Clienthandbuchkun	

Artikelstamm	
	Zeile selektieren Leertaste
	Einträge hinzuselektieren NUM +
	Einträge wegselektieren NUM -
	Selektionsbeginn setzen Alt-B
	Selektionsende setzen Alt-E
	Alle selektieren
	Selektion löschen Alt-U
	nach Teilwort selektieren Strg-F
	nur Selektierte Ein/Aus TAB
	2319 Mero-Einlage

- ▶ Ein Rechtsklick in dieser Spalte öffnet das Selektionsmenü.
- ▶ Ein Linksklick in dieser Spalte selektiert einen Datensatz.
- ▶ Ein Doppelklick in dieser Spalte öffnet die Dateianhänge.


## IFW Masken




Klicken Sie auf die Reiter am oberen Rand der Maske um weitere Informationen einzusehen.



Verknüpfungen zu weiterführenden Informationen sind farblich hervorgehoben. Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf oder verwenden Sie weiterhin die Taste F1.



Beginnt ein Wort mit "www." wird es als Hyperlink angesehen. Sie können solche Einträge mit Doppelklick öffnen.



Weitgehende Kompatibilität zu den Masken der IFW Classic Version.



Maske schließen.



Refresh, Maske neu aufbauen.



versteckte Felder an / aus.



"meine Felder", reduziert den Eingabeaufwand.



Übergibt mehrere Datensätze an Excel.



## Zeilenlnge anpassen

IFW GUI: Strg P

## IFW Classic: Alt P

Beachten Sie bitte, dass auf den HTML Ausdrucken diese Einstellung ohne Wirkung ist. Die Formatierung der Ausdrucke übernimmt der Internet Explorer. Leerzeichen werden dabei, wie unter HTML üblich, vom Internet Explorer gelöscht.

## Einschränkung

Die grafische Benutzeroberfläche des IFW (IFW GUI) ist nicht mit dem IFW Internet Client (IFW ASP Client) kompatibel. Benutzen Sie für Zugriffe aus dem Internet auf das IFW GUI "Microsoft Terminal Server".


IFW Dokumentenablage DocuStore

Docustore erlaubt Verknüpfungen beliebiger Dateien mit IFW Datensätzen, z.B. mit Kunden, Artikeln, Angeboten usw. Beachten Sie bitte auch die Modulbeschreibung IFW Docustore.

## Dateien in DocuStore einfügen




Am Fuß der meisten IFW Masken finden Sie den Button "Dateianhang". Klicken Sie darauf um die Dateiliste zu öffnen.




Legen Sie per „Drag & Drop“ eine Datei in die Liste. Alternativ nutzen Sie das Mausmenü „Rechtsklick | kopieren“ und fügen Sie dann die Datei mit „Rechtsklick | einfügen“ ein. Sie können auch ein Verzeichnis mit mehreren Dateien auf einmal hineinlegen.



Sie können so auch Emails einfügen. Emails erscheinen als Datei mit der Endung eml.



 An diesem Symbol erkennen Sie ob ein Datensatz Dateianhänge hat. Doppelklicken Sie das Symbol um den Dateianhang zu öffnen




Über das Menü "**Desk | Zentrales Dateiregister**" erhalten Sie Einsicht auf alle verknüpften Dateien.

Beim Anhängen wird die Datei in ein spezielles Verzeichnis kopiert und mit einer ID versehen. Wird dieselbe Datei an mehrere Datensätze angehängt prüft das IFW ob die Datei bereits angehängt ist und kopiert die Datei nicht erneut, sondern erstellt lediglich eine weitere Verknüpfung mit dem Datensatz. Im zentralen Dateiregister können Dateien nicht gelöscht werden. Löschen Sie stattdessen die Dateianhänge in den Datensätzen.

## Angehängte Dateien bearbeiten



Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol



Doppelklicken Sie auf die gewünschte Datei. Windows kopiert daraufhin die Datei in sein Temporärverzeichnis (%TEMP%) und öffnet es mit dem zugeordneten Programm (doc für Winword, xls für Excel usw.).


Sie bearbeiten nun eine Kopie der angehängten Datei. Einmal in Docustore gespeicherte Dateien können nachträglich nicht mehr verändert werden. Sind Sie mit Ihren Änderungen fertig speichern Sie die Datei ab („Speichern unter“) und fügen Sie erneut in Docustore ein.

## Angehängte Dateien löschen



Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol






Markieren Sie den gewünschten Datensatz und drücken Sie [Entf].



Oder Sie führen auf dem gewünschten Eintrag einen Rechtsklick aus und wählen dann aus dem Menü „**Eintrag löschen**“.

## Artikelbilder in Angebote einbinden (nur HTML Belege)



Ordnen Sie zuerst dem Artikel ein Bild zu, indem Sie das Bild in Docustore einfügen.



Öffnen Sie dann den Eintrag mit **F1**. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal **F1** und wählen Sie "**D - Im Verkauf als Bild ausdrucken**" (Beachten Sie auch die anderen Kennzeichen). Damit wird das Bild bei Ausgangsbelegen (Angebote, Aufträge ...) rechts von der Artikelbeschreibung ausgedruckt.

Die Ausgabe erfolgt nur bei den neuen HTML Belegen:

- Das Bild muss in geeigneter Größe und Qualität vorliegen.
- Das Bild wird auf 160Pixel Breite skaliert. Die Höhe wird dabei proportional angepasst.
- "D" druckt Artikelbilder auf Verkaufsbelegen
- "C" druckt Artikelbilder auf Einkaufsbelegen
- Im Ausgabeformular muss die Druckoption "C" gesetzt sein.
- Die Vorgehensweise gilt auch für andere Ausgangsbelege.


## neues Drucklayout / HTML Ausdrucke

Für das neue Drucklayout nutzt das IFW die HTML Programmiersprache mit der auch Webseiten

programmiert werden. Dargestellt und gedruckt werden die Belege vom Windows Internet Explorer.

- Sie benötigen den Internetexplorer ab Version 8.
- Für die automatisierte PDF Ausgabe bei Emails benötigen Sie freepdf ab Version V4 auf jedem Arbeitsplatz.
- Zeilenumbrüche im Fließtext werden vom Internetexplorer selbsttätig formatiert. Vermeiden Sie daher im IFW Ihre Texte (z.B. Artikeltexte oder Angebotstexten) mit „harten“ Zeilenumbrüche (**Eingabe** Taste) zu formatieren. Benutzen Sie „harte“ Umbrüche nur wenn Sie einen neuen Absatz beginnen möchten.
- Durch Leerzeichen erstellte Tabellen im IFW Fließtext werden beim Ausdrucken (unter HTML) nicht korrekt dargestellt, da dabei von Internet Explorer alle mehrfachen Leerzeichen gelöscht werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Tabellen und Einrückungen bei HTML Ausdrucke](#).
- Als Schriftzeichen sind im IFW nur die verwendbar, die auch in der IFW Classic Version verwendbar sind.

Die Ausdrucke starten Sie wie gewohnt über das Druckmenü (Taste **F4**). Lesen Sie dazu auch den Artikel [Ausdrucken und Exportieren](#).



Nach der Umstellung auf das neue Beleglayout finde Sie die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter "Belege". Ihre alten Ausdrucke sind dann im Menü "Backup".

In einzelnen Fällen können die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter „Ausdrucke IFW V3.0“ sein. Ihre alten Druckmeupunkte sind dann unverändert.

## HTML Ausdrucke auf Papier

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Original oder Duplikat und klicken Sie dann auf "Weiter".

## HTML Ausdrucke als Fax

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Fax und klicken Sie dann auf "Weiter". Der Faxversand unterscheidet sich nicht vom Ausdruck auf Papier. In Verbindung mit Tobit David wird die Faxnummer automatisch übergeben. Bei Verwendung anderer Faxdrucker ist die Faxnummer manuell einzutragen.

## HTML Ausdrucke als Email

**als PDF Dateianhang:** Zur Ausgabe als Email druckt das IFW in einen PDF Drucker. Sie können die PDF Datei dann als Email verschicken. Nutzen Sie dazu die Standardfunktionen des PDF Druckers und

Ihres EmailProgrammes.

**automatisch mit Tobit David:** In Verbindung mit Tobit David kann die PDF / EMail auch automatisch versand werden: Zuerst wird auch hier eine PDF Datei erzeugt. Dann lässt das IFW von Windows eine Email als „Anschreiben“ erstellen. Das Anschreiben öffnet sich in Ihrem Email Programm, die PDF Datei ist angehängt. Prüfen Sie die Email und lösen Sie dann den Versand aus.

- Ist der PDF Ausdruck gestartet, wartet das IFW bis zu 2min. auf dessen Fertigstellung. In dieser Zeit können Sie nicht mit dem IFW arbeiten.
- Sie benötigen als Emailprogramm Tobit David. Andere Emailprogramme auf Anfrage.
- Nach dem Versand als Email wird der PDF Ausdruck über Docustore an den IFW Datensatz angehängt. Bei mehrfachem Ausdruck erhalten Sie also auch mehrere angehängte PDF Dateien. Damit werden Änderungen per Mail versandten Belegen automatisch protokolliert.
- Verwenden Sie beim Email Versand nicht die Druckvorschau.

## **Druckvorschau während der Belegbearbeitung:**

Sind Sie im Modus "bearbeiten" (z.B. Angebot schreiben) können Sie vor dem abspeichern eine Druckvorschau erhalten (ab IFW 2.1-13/616).

Klicken Sie dazu auf das Symbol  am oberen Rand der Belegmaske.

## **Druckauswahl beim Speichern eines Beleg:**

Beim Speichern eines Beleges erscheint die Abfrage "Drucken, Formularwahl, Weiter".

- Drücken Sie D um den voreingestellten Druck auszulösen.
- Drücken Sie F und wählen Sie "Belegauswahl". Damit öffnet sich der Druckrequester und Sie erhalten die Möglichkeit eine Papierausgabe, Fax oder Email auszulösen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel Belegausgabe.

## Druckvorschau vor dem Ausdrucken:

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie "Original" und "Druckvorschau" und klicken Sie dann auf "Weiter". Es öffnet sich die Druckvorschau in der Sie den Beleg prüfen können

- Verwenden Sie die Druckvorschau beim Email Versand nicht.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol mit der Lupe am oberen Rand um den Seitenumbruch auszulösen.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um einen anderen Drucker zu wählen.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um den Ausdruck zu starten.

## Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen in HTML Belegen

### Seitenumbruch

In Fließtextfeldern (z.B. in Belegpositionen) können Sie einen Seitenumbruch erzwingen, indem Sie eine Zeile mit dem Schlüsselwort

---Seitenumbruch---

einfügen.

### Tabellen

Eine tabellarische Ausgabe auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie folgendermaßen.

Zelle11 Zelle 21

Zelle12 Zelle 22

Zelle13 Zelle 23

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Tabellen erkennt das IFW an zwei aufeinanderfolgenden Leerzeichen. Jede Spalte muss gleich viele Zeichen enthalten. Zur leichteren Formatierung machen Sie einen Rechtsklick im Editorfenster und wählen Sie "Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R".

### Aufzählung

Auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie Aufzählungen folgendermaßen.


- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Aufzählungszeilen beginnen immer mit einem - gefolgt von einem Leerzeichen.

Weitere Informationen finden Sie im IFW Wiki im Artikel Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen.

## Anhängen weiterer Dateien an Emails

**Nur in Verbindung mit Tobit David:** Beim Emailversand können weitere Artikeldokumente automatisch an die Email angehängt werden. Die Funktion ist ähnlich dem Anhängen von Artikelbildern.



Ordnen Sie zuerst die Datei dem Artikel, indem Sie die Datei in Docustore einfügen. Die Datei kann z.B. ein Datenblatt oder ein Prospekt sein. Wir empfehlen als Dateiformat PDF.



Öffnen Sie dann den Eintrag mit **F1**. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal **F1** und wählen Sie "B Email - Datei im Verkauf anhängen". Damit wird die Datei beim (HTML) Emailausgang im Verkauf als Dateianhang der Email beigefügt. Beachten Sie die auch die anderen Kennzeichen.

From:  
IFW Wiki - [www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:  
[https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:umstellung\\_grafische\\_oberflaeche](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:umstellung_grafische_oberflaeche)

Last update: **15.03.2018 12:21**

