Umstellung auf die grafische Oberfläche (GUI)

das IFW im GUI Modus starten

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui03.jpg
:anwender:vorgehensweise:ifw_login.jpg

Wenn Sie sich in der klassichen IFW Oberfläche befinden: Schließen Sie alle Fenster und klicken Sie auf „Datei| Windows-IFW öffnen“. Führen Sie anschließend „**System| Benutzerummeldung**“ aus. Wenn sich das Loginfenster geöffnet hat entfernen Sie ggf. den Haken bei IFW Klassik. Loggen Sie sich nun erneut ein. Ab sofort startet das IFW im GUI Modus. Lesen Sie dazu auch den Artikel IFW an- und abmelden

zwischen IFW Classic und IFW GUI umschalten

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui02.jpg
:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui03.jpg

Mit diesen Funktionen wechseln Sie zwischen der grafischen und der klassischen IFW Oberfläche.

IFW Desktop

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui01.jpg

Der IFW Desktop. Die Hauptmenüpunkte sind identisch zur klassischen Version.

IFW Auswahllisten / Übersichten

Auch in der grafischen Oberfläche finden Sie die gewohnte Listendarstellung. Die Buttons am oberen Rand erlauben die komfortable Navigation.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui04.jpg

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui07.jpg Liste schließen
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui08.jpg Aktualisieren, Liste neu aufbauen
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui09.jpg Umschalten zwischen Kartei, (GDI)
Druckausgabe und der (ITB) Auswertungsanzeige.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui10.jpg Liste Puffern. Anschließend kann
nach allen Spalten sortiert werden.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui11.jpg:anwender:umstellung_grafische_obe
rflaeche:ifw_oem2gui12.jpg:anwender:umstellung_
grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui13.jpg
Selektionsfunktionen.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui14.jpg versteckte Felder.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui15.jpgListendruck und Druckvorschau.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui16.jpg Alle oder selektierte (sichtbare)
Daten an Excel übergeben.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui17.jpg Hotkey für Makros.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui18.jpg Hotkey für Ausdruck.

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui20.jpg

Sollte eine Spalte zu schmal dargestellt werden drücken Sie [F5]. Das IFW optimiert dann die Spaltenbreite.

Klicken Sie in der Auswahlliste auf einer Zeile mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich das Druck- und Funktionsmenü. Das Menü ist kontextsensitiv, d.h. das Menü kann je nach Belegart unterschiedlich sein.

Der Menüpunkt "Verknüpfungen" zeigt Ihnen bestehende Verbindungen in andere Datenbänke.

Abhängig von den installierten IFW Modulen erscheinen hier auch weitere Menüpunkte, wie z.B. Archiv oder Dateianhang.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui21.jpg

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui22.jpg

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui23.jpg Ein Rechtsklick in dieser Spalte öffnet das Selektionsmenü.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui23.jpg Ein Linksklick in dieser Spalte selektiert einne Datensatz.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui24.jpg Ein Doppelklick in dieser Spalte öffnet die Dateianhänge.

IFW Masken

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui25.jpg

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui26.jpg

Klicken Sie auf die Reiter am oberen Rand der Maske um weitere Informationen einzusehen.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui27.jpg

Verknüpfungen zu weiterführenden Informationen sind farblich hervorgehoben. Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf oder verwenden Sie weiterhin die Taste F1.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui28.jpg

Beginnt ein Wort mit "www." wird es als Hyperlink angesehen. Sie können solche Einträge mit Doppelklick öffnen.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui29.jpg

Weitgehende Kompatibilität zu den Masken der IFW Classic Version.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui31.jpg Maske schließen.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui32.jpg Refresh, Maske neu aufbauen.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o

em2gui33.jpg versteckte Felder an / aus.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui34.jpg "meine Felder", reduziert den Eingabeaufwand.
:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui35.jpg Übergibt mehrere Datensätze an Exel.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui30.jpg

Zeilenlänge anpassen:
IFW GUI: Strg P
IFW Classic: Alt P
Beachten Sie bitte, dass auf den HTML Ausdrucken diese Einstellung ohne Wirkung ist. Die Formatierung der Ausdrucke übernimmt der Internet Explorer. Leerzeichen werden dabei, wie unter HTML üblich, vom Internet Explorer gelöscht.

Einschränkung

Die grafische Benutzeroberfläche des IFW (IFW GUI) ist nicht mit dem IFW Internet Client (IFW ASP Client) kompatibel. Benutzen Sie für Zugriffe aus dem Internet auf das IFW GUI "Microsoft Terminal Server".

IFW Dokumentenablage Docustore

Docustore erlaubt Verknüpfungen beliebiger Dateien mit IFW Datensätzen, z.B. mit Kunden, Artikeln, Angeboten usw. Beachten Sie bitte auch die Modulbeschreibung IFW Docustore.

Dateien in Docustore einfügen

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui36.jpg

Am Fuß der meisten IFW Masken finden Sie den Button "Dateianhang". Klicken Sie darauf um die Dateiliste zu öffnen.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui37.jpg

Legen Sie per „Drag & Drop“ eine Datei in die Liste. Alternativ nutzen Sie das Mausmenü „Rechtsklick | kopieren“ und fügen Sie dann die Datei mit „Rechtsklick | einfügen“ ein. Sie können auch ein Verzeichnis mit mehreren Dateien auf einmal hineinlegen.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui38.jpg

Sie können so auch Emails einfügen. Emails erscheinen als Datei mit der Endung eml.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui39.jpg

:anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_o
em2gui46.jpg An diesem Symbol erkennen Sie ob ein Datensatz Dateianhänge hat. Doppelklicken Sie das Symbol um den Dateianhang zu öffnen

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui40.jpg

Über das Menü "**Desk | Zentrales Dateiregister**" erhalten Sie Einsicht auf alle verknüpften Dateien.

Beim Anhängen wird die Datei in ein spezielles Verzeichnis kopiert und mit einer ID versehen. Wird dieselbe Datei an mehrere Datensätze angehängt prüft das IFW ob die Datei bereits angehängt ist und kopiert die Datei nicht erneut, sonder erstellt lediglich eine weitere Verknüpfung mit dem Datensatz. Im zentralen Dateiregister können Dateien nicht gelöscht werden. Löschen Sie stattdessen die Dateianhänge in den Datensätzen.

Angehängte Dateien bearbeiten

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui36.jpg
:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui38.jpg

Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol :anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui46.jpg.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui41.jpg

Doppelklicken Sie auf die gewünschte Datei. Windows kopiert daraufhin die Datei in sein Temporärverzeichnis (%TEMP%) und öffnet es mit dem zugeordneten Programm (doc für Winword, xls für Excel usw.).

Sie bearbeiten nun eine Kopie der angehängten Datei. Einmal in Docustore gespeicherte Dateien können nachträglich nicht mehr verändert werden. Sind Sie mit Ihren Änderungen fertig speichern Sie die Datei ab („Speichern unter“) und fügen Sie erneut in Docustore ein.

Angehängte Dateien löschen

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui36.jpg
:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui38.jpg

Öffnen Sie die Dateiliste über den Button "Dateianhang" auf der Maske, oder dem Symbol :anwender:umstellung_grafische_oberflaeche:ifw_oem2gui46.jpg.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui41.jpg

Markieren Sie den gewünschten Datensatz und drücken Sie [Entf].

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui42.jpg

Oder Sie führen auf dem gewünschten Eintrag einen Rechtsklick aus und wählen dann aus dem Menü „**Eintrag löschen**“.

Artikelbilder in Angebote einbinden (nur HTML Belege)

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui41.jpg

Ordnen Sie zuerst dem Artikel ein Bild zu, indem Sie das Bild in Docustore einfügen.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui44.jpg

Öffnen Sie dann den Eintrag mit F1. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal F1 und wählen Sie "**D - Im Verkauf als Bild ausdrucken**" (Beachten Sie auch die anderen Kennzeichen). Damit wird das Bild bei Ausgangsbelegen (Angebote, Aufträge ...) rechts von der Artikelbeschreibung ausgedruckt.

Die Ausgabe erfolgt nur bei den neuen HTML Belegen:

- Das Bild muss in geeigneter Größe und Qualität vorliegen.
- Das Bild wird auf 160Pixel Breite skaliert. Die Höhe wird dabei proportional angepasst.
- "D" druckt Artikelbilder auf Verkaufsbelegen
- "C" druckt Artikelbilder auf Einkaufsbelegen
- Im Ausgabeformular muss die Druckoption "C" gesetzt sein.
- Die Vorgehensweise gilt auch für andere Ausgangsbelege.

neues Drucklayout / HTML Ausdrucke

Für das neue Drucklayout nutzt das IFW die HTML Programmiersprache mit der auch Webseiten programmiert werden. Dargestellt und gedruckt werden die Belege vom Windows Internet Explorer.

- Sie benötigen den Internetexplorer ab Version 8.
- Für die automatisierte PDF Ausgabe bei Emails benötigen Sie freepdf ab Version V4 auf jedem Arbeitsplatz.
- Zeilenumbrüche im Fließtext werden vom Internetexplorer selbsttätig formatiert. Vermeiden Sie daher im IFW Ihre Texte (z.B. Artikeltexte oder Angebotstexten) mit „harten“ Zeilenumbrüche (Eingabe Taste) zu formatieren. Benutzen Sie „harte“ Umbrüche nur wenn Sie einen neuen Absatz beginnen möchten.
- Durch Leerzeichen erstellte Tabellen im IFW Fließtext werden beim Ausdrucken (unter HTML) nicht korrekt dargestellt, da dabei von Internet Explorer alle mehrfachen Leerzeichen gelöscht werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt Tabellen und Einrückungen bei HTML Ausdrucke.
- Als Schriftzeichen sind im IFW nur die verwendbar, die auch in der IFW Classic Version verwendbar sind.

Die Ausdrucke starten Sie wie gewohnt über das Druckmenü (Taste F4). Lesen Sie dazu auch den Artikel Ausdrucken und Exportieren.

:anwender:bedienelemente:druck_und_funktionsmenue01.jpg

Nach der Umstellung auf das neue Beleglayout finde Sie die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter "Belege". Ihre alten Ausdrucke sind dann im Menü "Backup."

In einzelnen Fällen können die neuen Ausdrucke im Druckmenü unter „Ausdrucke IFW V3.0“ sein. Ihre alten Druckmeüpunkte sind dann unverändert.

HTML Ausdrucke auf Papier

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Origial oder Duplikat und klicken Sie dann auf "Weiter".

HTML Ausdrucke als Fax

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie Fax und klicken Sie dann auf "Weiter". Der Faxversand unterscheidet sich nicht vom Ausdruck auf Papier. In Verbindung mit Tobit David wird die Faxnummer automatisch übergeben. Bei Verwendung andere Faxdrucker ist die Faxnummer manuell einzutragen.

HTML Ausdrucke als Email

als PDF Dateianhang: Zur Ausgabe als Email druckt das IFW in einen PDF Drucker. Sie können die PDF Datei dann als EMail verschicken. Nutzen Sie dazu die Standardfunktionen des PDF Druckers und Ihres EmailProgrammes.

** automatisch mit Tobit David:** In Verbindung mit Tobit David kann die PDF / EMail auch automatisch versand werden: Zuerst wird auch hier eine PDF Datei erzeugt. Dann läßt das IFW von Windows eine Email als „Anschreiben“ erstellen. Das Anschreiben öffnet sich in Ihrem Email Programm, die PDF Datei ist angehängt. Prüfen Sie die Email und lösen Sie dann den Versand aus.

- Ist der PDF Ausdruck gestartet, wartet das IFW bis zu 2min. auf dessen Fertigstellung. In dieser Zeit können Sie nicht mit dem IFW arbeiten.
- Sie benötigen als Emailprogramm Tobit David. Andere Emailprogramme auf Anfrage.
- Nach dem Versand als Email wird der PDF Ausdruck über Docustore an den IFW Datensatz angehängt. Bei mehrfachem Ausdruck erhalten Sie also auch mehrere angehängte PDF Dateien.

Damit werden Änderungen per Mail versandten Belegen automatisch protokolliert.
- Verwenden Sie beim Email Versand nicht die Druckvorschau.

Druckvorschau während der Belegbearbeitung:

Sind Sie im Modus "bearbeiten" (z.B. Angebot schreiben) können Sie vor dem abspeichern eine Druckvorschau erhalten (ab IFW 2.1-13/616).

Klicken Sie dazu auf das Symbol  am oberen Rand der Belegmaske.

Druckauswahl beim Speichern eines Beleg:

Beim Speichern eines Beleges erscheint die Abfrage "Drucken, Formularwahl, Weiter".

- Drücken Sie D um den voreingestellten Druck auszulösen.
- Drücken Sie F und wählen Sie "Belegauswahl". Damit öffnet sich der Druckrequester und sie erhalten die Möglichkeit eine Papierausgabe, Fax oder Email auszulösen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel Belegausgabe.

Druckvorschau vor dem Ausdrucken:

Wenn Sie den Belegdruck ausgelöst haben erscheint der Druckrequester. Wählen Sie "Original" und "Druckvorschau" und klicken Sie dann auf "Weiter". Es öffnet sich die Druckvorschau in der Sie den Beleg prüfen können

- Verwenden Sie die Druckvorschau beim Email Versand nicht.
- Benutzen Sie das Druckersymbol mit der Lupe am oberen Rand um den Seitenumbruch auszulösen.
-  Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um einen anderen Drucker zu wählen.
- Benutzen Sie das Druckersymbol am oberen Rand um den Ausdruck zu starten.

Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen in HTML Belegen

Seitenumbruch

In Fließtextfeldern (z.B. in Belegpositionen) können Sie einen Seitenumbruch erzwingen, indem Sie eine Zeile mit dem Schlüsselwort

```
---Seitenumbruch---
```

einfügen.

Tabellen

Eine tabellarische Ausgabe auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie folgendermaßen.
Zelle11 Zelle 21
Zelle12 Zelle 22
Zelle13 Zelle 23

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Tabellen erkennt das IFW an zwei aufeinanderfolgenden Leerzeichen. Jede Spalte muss gleich viele Zeichen enthalten. Zur leichteren Formatierung machen Sie einen Rechtsklick im Editorfenster und wählen Sie **"Fixer Zeichensatz Ein-/Ausschalten Strg-R"**.

Aufzählung

Auf HTML Belegausdrucken erhalten Sie Aufzählungen folgendermaßen.

- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3

(nur in den Positionen von Angebot, Auftrag Rechnung und Gutschrift in HTML Ausdrucken). Aufzählungszeilen beginnen immer mit einem - gefolgt von einem Leerzeichen.

Weitere Informationen finden Sie im IFW Wiki im Artikel Seitenumbruch, Tabellen und Aufzählungen.

Anhängen weiterer Dateien an Emails

Nur in Verbindung mit Tobit David: Beim Emailversand können weitere Artikeldokumente automatisch an die Email angehängt werden. Die Funktion ist ähnlich dem Anhängen von Artikelbildern.

:zusatzmodule:docustore:docustore_arti
kelbild03.jpg

Ordnen Sie zuerst die Datei dem Artikel, indem Sie die Datei in Docustore einfügen. Die Datei kann z.B. ein Datenblatt oder ein Prospekt sein. Wir empfehlen als Dateiformat PDF.

:anwender:umstellung_grafische_oberfla
eche:ifw_oem2gui44.jpg

Öffnen Sie dann den Eintrag mit F1. Drücken Sie auf dem Feld "Status" nochmal F1 und wählen Sie "B Email - Datei im Verkauf anhängen". Damit wird die Datei beim (HTML) Emailausgang im Verkauf als Dateianhang der Email beigefügt. Beachten Sie die auch die anderen Kennzeichen.

From:
IFW Wiki - **www.wiki.ifw.de**

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:umstellung_grafische_oberflaeche&rev=1516715069

Last update: **15.03.2018 11:26**