

# Artikeldispo

Das IFW Modul Artikeldisposition gibt den Lagerbestand aufgelöst auf die Kalenderwoche an. Dabei werden alle Bestellungen und Aufträge mit Terminangabe berücksichtigt.

Im Artikelstamm wird in einer Zeitstrahlanzeige der Lagerbestand in der aktuellen und den nächsten fünf Wochen dargestellt.

Auf Tastendruck erhalten Sie eine detaillierte Auflistung der erwarteten Zu- und Abgänge im angezeigten Zeitraum. Wie im IFW gewohnt lassen sich die weitere die Belege mit ihren ganzen Details direkt zur Ansicht aufrufen.


Bei Erstellen der Bestellvorschläge lassen sich zusätzlich die Dispowerte berücksichtigen.

Fuer die Artikeldispo und Forecastzahlen wird im IFW ein eigenes Dispojahr eingestellt, ab dem die Dispotabelle gefuehrt wird.

Das Feld ist unter "Programmeinstellungen, 22 Statistik - Status" enthalten. Das Datum muss mit dem dem Menuepunkt "Statistik | aktuelles Dispojahr setzen" im Statistikjahr gesetzt werden.

## Dispoliste

Der Artikelstamm ist um die Dispoliste erweitert. Drücken Sie **Strg**+**→** um auf die "**Artikelstamm-Dispoübersicht**" umzuschalten



Ausschnitt der Artikelstamm Dispoübersicht

Neben der Artikelnummer und Artikelbezeichnung ist der aktuelle Lagerbestand ("**LgBst**") aufgeführt. Neben der aktuelle Kalenderwoche ("**>09<**") sind die voraussichtlichen Lagebestände der folgenden Wochen ("**KW10, KW11 ...**") angezeigt. Der Zeitstrahl läßt sich mit der Tasten (**↑**+**→**) bzw. (**↑**+**←**) verschieben.

In der Grafik sind 0 Stück des Artikels 900001 auf Lager. In der KW09 sind 50 Stück ausgewiesen. Dann bleibt der Bestand in KW10 unverändert und sinkt in KW 11 auf -62. Er verbleibt dann in den Folgewochen auf -62. Der verfügbare Lagerbestand ("**VLgBs**") ist mit -112 ausgewiesen. Man kann also davon ausgehen, dass Aufträge über 112 Stück vorhanden sind.

Drücken Sie auf dem Artikel **Alt**+**F8** um die Lagerbewegungen im Detail zu sehen.

Artikelnr	Bezeichnung	LsgBst	KW08	KW09	KW10	KW11	KW12	KW13	Zu	Ab
303133		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303213		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303219		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303264		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303662		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303543		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303506		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303748		0	0	0	0	0	0	0	0	0
304587		0	0	0	0	0	0	0	0	0
305099		0	0	0	0	0	0	0	0	0
304615		0	0	0	0	-2	-4	-4	0	0
304487		1	1	1	1	1	1	1	0	1
304723		0	0	0	0	0	0	0	0	0
304559		0	0	0	0	0	0	0	0	0
305171		0	0	0	0	0	0	0	0	0
305182		0	0	0	0	0	0	0	0	0
304724		1	1	1	1	1	1	1	1	1
302538		0	0	0	0	0	0	0	0	0
304565		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303882		0	0	0	0	0	0	0	0	0
301508		0	0	0	0	0	0	0	0	0
303912		2	2	2	2	2	2	2	2	2
302820		0	0	0	0	0	0	0	0	0
301787		0	0	0	0	0	0	0	0	0
301714		0	0	0	0	0	0	0	0	0
301288		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Anzeige voraussichtlicher Lagerbestand

Folgende Ansicht ist **ausschliesslich in der IFW Klassik Version verfügbar**. In der grafischen UI kann sie nicht angezeigt werden:

In der Maske sind die Zu- und Abgänge innerhalb des gewählten sechs Wochenzeitraumes aufgeführt. Ein Kürzel weist auf den Belegtyp (B Bestellung, A Auftrag) hin. Daneben ist die Lieferanten-, bzw. Kundennummer und die Zugangs- bzw. Abgangsmenge angezeigt. In jeder Spalte sind alle Zu- und Abgänge aufgeführt. Im Fuß ist der Bestand am Wochenanfang ("Anf"), die Summe Zu- und Abgänge ("Zu", "Ab"), sowie der voraussichtliche Endbestand ("End") angezeigt.

Positionieren Sie den Cursor auf einem Eintrag und drücken Sie Eingabe. Es öffnet sich die Positionsliste der Aufträge, bzw. Bestellungen.

voraussichtlicher Lagerbestand						
	Feb KW 08	Feb KW 09	Mär KW 10	Mär KW 11	Mär KW 12	Mär KW 13
1	.....		B 70575 200			
2	.....		A 91165-200			
3	.....					
4	.....					
5	.....					
6	.....					
7	.....					
8	.....					
9	.....					
10	.....					
Anf	0	0	0	0	0	0
oZu	0	0	200	0	0	0
oAb	0	0	200	0	0	0
End	0	0	0	0	0	0
Artikel: 42116 Bezeichnung: EIT-575-42116						LgBst: 0
Return-Ok						Esc-Abbruch

Ansicht **ausschliesslich in IFW Klassik**

Mit der Taste Eingabe können Sie nun die Position selbst oder mit F9 den gesamten Beleg einsehen. Drücken Sie Esc um zur Artikelliste zurückzukehren.

### Hinweis:

Belege werden in der Darstellung nur angezeigt, wenn in den Bestellungen der "bestätigte Termin" bzw. In den Aufträgen der "Liefertermin" eingetragen sind.

In Verbindung mit dem Modul Lagerproduktion werden auch die Zu- und

Abgänge der mit Terminen versehenen Produktionen angezeigt.

## Bestellvorschläge

Nutzen Sie im Artikelstamm die Funktion "F4| Funktionen| Artikel nach Dispo selektieren". Die Funktion markiert alle Artikel die Bestellt werden sollten.


Dazu muss das Makro artikl34.pru angemeldet sein. Wenden Sie sich dazu an Ihren Systembetreuer.

## Bestellung mit Bestätigtem Termin

Damit die Lagerzugänge in der Dispoliste angezeigt werden müssen die Bestätigten Termine in jeder Bestellposition ausgefüllt sein.



Bestätigter Termin in der Bestellposition



Bestätigter Termin im Fuß der Bestellung

Sie können dabei entweder in jeder einzelnen Position der Bestellung einen eigenen Termin angeben, oder im Fuß der Bestellung einen bestätigten Liefertermin für alle Positionen angeben.

### Hinweis:

Der Termin im Fuß der Bestellung wird bei Speichern der Bestellung in alle Positionen eingetragen die keine Angabe im Feld "BestätTerm:" haben.

Der Wunschtermin ("**WuTerm**") dient nur Ihrer Information und wirkt sich nicht auf die Darstellung in der Dispoliste aus.

## Aufträge mit Liefertermin

Damit die Lagerabgänge in der Dispoliste angezeigt werden müssen die bestätigten Termine in jeder Auftragsposition ausgefüllt sein



Bestätigter Termin in der Auftragsposition

WuTerm	13.08.2010	▼
BeTerm	20.08.2010	▼

### Bestätigter Termin im Fuß des Auftrags

Sie können dabei entweder in jeder einzelnen Position des Auftrag einen eigenen Termin angeben, oder im Fuß des Auftrags einen bestätigten Liefertermin für alle Positionen angeben.

#### **Hinweis:**

Der Termin im Fuß des Auftrags wird beim Speichern des Auftrags in alle Positionen eingetragen die keine Angabe im Feld "**LiTerm:**" haben.

Der Wunschtermin ("**WuTerm**") dient nur Ihrer Information und wirkt sich nicht auf die Darstellung in der Dispoliste aus.

From:  
[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - [www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:  
<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:artikeldispo>

Last update: **07.09.2021 14:40**

